

《PCログインマニュアル》

※セキュリティ確保のため、使用後は速やかに当資料を「機密書類」扱いで破棄して下さい※

■利用者情報

所 属	
氏 名	Yoshimi Arakawa
社員番号	

このPCは、
オリンパスサポートメイト(株)が
キittingしています。



資産管理番号	L52N2227
★HDDパスワード	
★ISドメインユーザID	
★ISドメイン初期パスワード	

電源投入のたびに入力が必要です。

Windows ログイン用のユーザIDです（別名：グローバルユーザID）
ISドメインユーザIDの初期パスワードです。変更が必要です。
既にご利用中の方は、現在のパスワードを入力して下さい。

■ 注意事項

同梱物	<ul style="list-style-type: none"> ・X280 : PC、電源ケーブル、変換ケーブル2本（HDMIとLAN）、ワイヤレスマウス（希望者のみ） ・X270 : PC、電源ケーブル、変換ケーブル1本（Type-C）、ワイヤレスマウス（希望者のみ）
持ち出しについて	<ul style="list-style-type: none"> ・ノートPCは自己暗号化HDD（SED）が搭載されています。 ・出張を除く海外への持ち出しはできません。
PCを更新する方へ	<ul style="list-style-type: none"> ・旧PCの返却は「返却申請書」を起票してください。ITポータルで方法をご案内しております。 記事名：【貸出PC】返却方法



■基本操作方法

1. PCログイン方法



※ 初回のログインは、社内の有線LANに繋いで作業する必要があります。

- ① 配布されたパソコンにACアダプタ、LANケーブルを接続し、パソコンの電源を入れます。
 - ② パスワード入力画面(下記画面)が表示されたら、★HDDパスワード(上記)を入力して【Enter】キーを押します。
- <<ノートPC>>

<<デスクトップPC>>



- ③ 時刻と日付の画面が表示されたら、「Enter」キーを押してログイン画面を表示します。
- ④ 画面左下の「他のユーザー」をクリックすると、ユーザ名／パスワードの入力エリアが表示されます。
- ⑤ ユーザ名とパスワードを入力して、**【Enter】**キーを押します。



★ISドメインユーザID（上記）

パスワード
★ISドメイン初期パスワード（上記）
または現在のパスワード

2. 無線LANの切り替え方法

※ 有線LANを外してから、作業を行ってください。

PC出荷時は、無線LANがOFFとなっています。

無線LANをONにする場合は、「Fn」ボタンを押しながら「F8」ボタンを押すことで、ON/OFFを切り替えることができます。

＜無線LANをONにしたいとき＞

Fn+F8キーを押し、下記アイコンの状態にします。



< 無線LANをOFFにしたいとき >

FN+F8キーを押し、下記アイコンの状態にします。(機内モードON)



3. PCのシャットダウン方法

- ① 画面左下のスタートメニューアイコン



をクリックし、電源のアイコン



をクリックし、シャットダウンをクリックし

これ以降の設定は、以下の2パターンに分かれます。 どちらかをご選択し対応ください。

- (1)PC新規利用の方 → 裏面の「4. ISドメインパスワードの変更方法」に進んでください。

- (2)旧PCから新PCへ更新の方 → ITポータルの記事を参照し、データ移行を実施して下さい。
記事名：「旧PCから新PCへデータ移行したい」

<ITポータルURL>

<検索ウィンドウに「データ移行」と入力して「検索する」ボタンをクリック>

<http://sd-sso.olympus.co.jp/>

キーワード検索


キーワードまたは文章で検索できます(200文字以内) 

データ移行  


4. ISドメインパスワードの変更方法

※ 任意のパスワードに変更します。セキュリティ対策の為、必ず実施して下さい

- ①デスクトップ上の「Internet Explorer11」アイコンをダブルクリックします。
- ②右上の☆をクリックし”ISドメインユーザーパスワード変更”を選択します。
- ③[セキュリティの警告] ダイアログが表示された場合、【OK】ボタンを押します。




- ④ [Windows セキュリティ] ダイアログボックスが表示されます。ユーザ名とパスワードを入力して、【OK】ボタンを押します。



ユーザー名
★ISドメインユーザID（裏面記載）

パスワード
★ISドメイン初期パスワード（裏面記載）




- ⑤『ユーザーパスワード変更』画面が表示されます。各入力欄に下記の値を入力します。

現在のパスワード	★ISドメイン初期パスワード（裏面記載）
新しいパスワード	ご自身が決めた新しいパスワードを入力 8文字以上、半角英数字記号（大文字・小文字は判別します。）
新しいパスワードの 確認入力	新しいパスワードで入力したものと同じものを入力

パスワードとして利用可能な文字種類は、下記の通りです。
2種類以上を組み合わせ、8文字以上のPWを設定してください。

半角数字 0～9
半角英文字 a～z A～Z
半角記号 ! \$ () * , - . : ; < = > @ [] ^ _ { | } ~

- ⑥入力が終わりましたら【Change】ボタンを押してください。
- ⑦下記メッセージが表示されればパスワード変更は成功です。
画面下方の【Close】ボタンを押し、次に表示されたウィンドウの【OK】ボタンを押し、ウィンドウを閉じてください。
Notesパスワード変更のウィンドウも【×】をクリックして閉じてください。



- ⑨【Ctrl】+【Alt】+【Del】キーを押し、【ロック】を選択します。ロック画面で変更したパスワードを入力してください。
- ⑩コンピュータのロックが解除されたらPCを再起動してください。

5. 自宅などの社外ネットワークから社内ネットワークへの接続方法

※ 社内で接続テストをする場合は、社内LAN（有線/無線とも）を切断し、社外ネットワーク（Wifiルータ等）に接続した状態で実行ください。



- ①画面左下のwindowsマークをクリック



- ②一覧にある”Cisco AnyConnect Secure Mobility…”のアイコンをクリック



- ③VPNに「oly-cac-v3.olympus.co.jp」と入力して「Connect」ボタンをクリックし、UsernameとPasswordを入力し「OK」をクリック



ユーザー名
★ISドメインユーザID（裏面記載）

パスワード
★4 - ⑤で設定したパスワード

6. Office365やNotesなど業務開始にあたり必要な設定

I T ポータルへアクセスし、「新規入社者向けPC利用マニュアル」記事の内容を実施ください

<ITポータルURL>

<http://sd-ssso.olympus.co.jp/>

<検索ウィンドウに「新規入社者向けPC利用マニュアル」と入力して「検索する」ボタンをクリック>

