

EasyClick iOS 免越狱中控投屏使用手册（V6.1.0）

- 官网地址: <https://ieasyclick.com/>

下载文件

- 找网盘下载ioscenter_windows开头的压缩包，并且解压到文件夹，文件夹和名称不要有特殊字符、空格、中文等
- 双击ioscenter.exe开始运行中控程序



代理程序签名

自备签名

- 在压缩包解压后，里面有 easyclick-usb-agent-xxx.ipa 文件，可以自己使用P12文件签名，可以让代理商协助完成，或者参见《免越狱投屏IPA签名教程.docx》文档
- 注意：请使用网盘中的签名工具，工具名称 签名工具-ResignTool-windows.zip
- iOS 15+系统并且是正常机器，支持企业签名

购买签名

- 购买签名请联系代理商或者官方推荐的签名服务商进行购买

安装IPA

安装和信任

- 用爱思安装好投屏的ipa文件到苹果手机中，并且需要找手机的系统设置 - 通用 - 设备管理 - 信任开发者，如没有信任选项，可以无视

设置开发者镜像

- 到网盘中下载DeveloperImage12.4-16.4.zip文件，解压到安装目录下的
bridgebin\win\config\DeveloperDiskImage，文件夹中，按照版本好排列即可

上传

新建文件夹 | 新建在线文档 | 离线下载

[返回上一级](#) | [全部文件](#) > [开发包](#) > [IOS资源](#)

☐

文件名


修改时间

<input type="checkbox"/>	USB版本	分享 下载 删除 信息 更多
	脱机版本	2023-02-03 15:58
	WindowsVC安装包	2022-03-26 11:12
	DeveloperImage12.4-16.4.zip	2023-04-07 16:48
	4.7.0-iOS-EasyClick-USB+脱机版-idea开发插件.zip	2023-01-28 16:43
	签名工具-ResignTool-windows20230114.zip	2023-01-17 09:20
	签名工具-ResignTool-macos20230114.zip	2023-01-17 09:20
	4.6.3-iOS-EasyClick-USB+脱机版-idea开发插件.zip	2023-01-13 11:49

设置包名

- 获取包名

- 打开中控后可以看到链接的设备，右键选择某个设备，选择测试自动化



- 点击获取应用列表，即可获取获取到手机安装的应用，找到你的代理ipa包对应的bundleid



- 如果没有获取到应用列表，可能是没有设置对应的开发者镜像，请设置好开发者镜像后再次获取

- 中控设置包名


- 进入到中控的中控设置页面，在代理bundleID前缀一行填写刚才获取的包名前缀，多个用英文逗号隔开，然后点击保存即可



- 设置包名后，选择单个设备，选择开启自动化菜单，让自动化服务开始启动，如果无法启动，请再次选择测试自动化，在弹出的窗口，选择测试自动化按钮，看下返回的错误信息，发给代理商或者官方技术人员进行协助排查问题

- 投屏设置包名

- 点击中控的集控投屏按钮，进入到投屏程序



- 在投屏页面-工具栏-选择投屏脚本-设置包名按钮，填写和中控一样的包名，点击保存即可



投屏

- 点击中控的集控投屏按钮，进入到投屏程序，并设置好包名

- 工具栏 - 全选设备 - 点击开始投屏按钮，即可进入投屏，注意：如果设备未进行商业授权是无法进行投屏的，如需进行授权，请看授权章节
- 单个投屏面板介绍




- 面板设备信息介绍，名称签名的绿色代表自动化服务已经启动，红色代表服务未启动，实心圈代表是本地设备，空心圈代表是局域网组网设备



多控

- 设置主控，鼠标放在单个投屏面板右上角的回形针按钮，选择设置主控，即可将该设备设为主控，也可以相同的操作取消主控
- 点击主控浮层的投屏按钮(播放按钮)，主控即可展示屏幕信息，如果自动化服务正常没有展示主屏，可以点击右边的开关，进行隐藏再次展示 **主控屏开关**，或者直接点击右边浮动工具栏第一个刷新按钮刷新整个页面
- 总体介绍




分组

- 中控和投屏界面都有分组功能，数据是互通的

中控分组

- 在中控设备分组栏目-右键-可以进行分组操作，默认是按照分组名称从小到大排序，例如100，101这样的排序，如果没有排序或者数据不同步，可以进行刷新

•



- 批量设置分组，可以选择单个或者多个设备，右键选择设置分组、取消分组、设置别名等



投屏分组



小按钮解释：

- 全选设备 - 代表选中当前屏幕的所有设备
- 选 - 代表切换分组的时候，是否选择中设备
- 全部 - 显示全部设备
- 加 - 会弹出新增分组的对话框，进行新增分组、删除分组、加设备等操作



- 新 - 快捷新增分组按钮
- 刷 - 代表刷新分组数据
- 投 - 代表对当前选中的设备进行快捷开启投屏操作
- 关 - 代表对当前选中的设备进行快捷停止投屏操作
- 小 - 代表对当前设备按照名称从小到大排序

- 大 - 代表对当前设备按照名称从大到小排序
- 分组点击，可以快速切换展示不同分组的设备

分辨率

- 投屏页面- 工具栏 - 分辨率栏目
- 帧率调整，画质越低越流畅，也可以自定义画质和帧率



- 主分辨率，对主控屏幕进行分辨率大小的调整



- 子分辨率，对子屏幕分辨率进行调整



- 横竖屏切换，可以对主屏、子屏幕进行横竖屏切换，特别适合游戏、普通app横竖屏的切换



快捷工具

- 投屏界面 - 右侧-悬浮工具栏，将鼠标放上去，可以看到功能提示



-

文件传输

- 文件传输功能包含了传输视频、图片到相册，打开URL，剪切板操作组成
- 文件传输需要安装网盘的<文件传输助手.ipa>或者 EC 脱机版1.6.0主程序作为辅助应用
- **注意: 辅助应用ipa签名，支持爱思免费签名，超级签等，不需要特殊的工具签名**
- 在投屏界面，选择设备 - 选择系统功能 - 选择文件传输，即可弹出文件传输操作界面



- 设置辅助包名：这个用于设置辅助应用的bundleID，获取bundleID参考之前的安装IPA和设置包名
- 设置好了可以进行打开辅助应用，进行授权
- 上传文件功能
 - 点击选择文件按钮，选择需要上传的图片或者视频
 - 点击开始上传，第一次上传需要授予相册读写的权限，一定要授权才行
 - 上传成功，可以进入相册看下图片，视频同样的上传步骤



- 剪切板操作
 - 点击设置剪切板，输入内容，发送即可
 - 点击读取剪切板，读取的内容会在当前页面进度栏目展示
- 打开URL
 - 点击打开URL按钮，输入<http://baidu.com>，点击确定，即可进行打开百度官网
 - 也可以打开抖音之类的URL Schemes, 例如抖音的是 snssdk1128://
 - 注意第一次打开应用，手机上会出现授权提示，一定要授权完成后，后续才能顺利打开

系统功能

- 系统功能包含了打开应用、重启、锁屏、音量控制等，可以自行操作

脚本执行

中控执行脚本

- 中控切换到脚本栏目，可以看到脚本文件名称
- 如果没有，请在中控安装目录新建一个 script文件夹，将iec脚本文件放到该文件夹即可
- 执行脚本，先选择设备，然后双击脚本名称即可开始执行



- 也可以先选择设备，然后在中控上选择 执行脚本 按钮，选择单个文件执行

投屏执行脚本


- 进入投屏页面 - 工具栏 - 投屏脚本栏目，先选择设备，然后选择执行脚本，即可选择单个脚本文件执行



高级组网

中控组网

- 部署:
 - 1、可以将整套中控一起复制到子电脑中运行
 - 2、可以将中控下面的bridgebin文件夹复制到子电脑，然后运行bridge-daemon.exe程序，进入守护和启动桥接的状态
- 进入中控，点击 高级组网 按钮，然后进行扫描，扫码到电脑，会在扫码结果展示，选中电脑后，点击开始组网即可



投屏组网

- 投屏页面 - 工具栏 - 高级授权 - 高级组网



- 点击开始扫描，扫描到电脑后，然后点击>按钮，点击开始组网即可

高级组网


— 5 —

先点击扫描，然后进行组网即可



打字模式

- 点击手机上的输入框，弹出输入法对话框的情况下，勾选底部输入框右侧的复选框，代表是打字模式
- 打字的同时会直接复制到手机的输入框，注意一定要是手机是输入的模式才行



- 打字模式设置，选择工具栏-高级功能-系统设置，第一个选项，默认是使用打字模式还是默认关闭

- 
- 

打字模式: ☒ 关闭 ☐ 打开

可以使用输入框打字方式输入到手机


客服快捷回复

- 选择工具栏 - 高级功能 - 话术回复
- 在手机上点击输入框，弹出输入法，进入输入状态
- 点击话术回复框中的新增话术可以添加新的快捷话术
- 点击发送即可将文字快速发送到手机输入框，点击回车，模拟回车键，点击退格模拟删除键
- 编辑是对话术进行重新设置，删除是删除当前话术

- 
- 


鼠标滚轮跟随

- 鼠标滚动跟随，是指在投屏界面上，滚动鼠标上下滚轮，手机可以自动滑动
- 进入工具栏 - 高级功能 - 系统设置，打开鼠标滚轮控制，点击保存
- 鼠标移动到投屏界面，上下滚动鼠标即可



授权

- 设备授权和投屏授权是分开的，请找代理商购买获取授权卡号
- 进入中控 - 授权中心 - 登录到中控
- 选择设备后进行右键，选择批量授权、或者单个授权
-



- 批量授权是一行一个，填写后点击 开始授权，蓝色代表成功，红色代表失败，请注意提示信息



-

登录注册

- 可以在中控 - 授权中心进行注册和登录
- 可以在投屏界面右上角进行注册和登录

常见问题

- 自动服务无法启动
 - 1、签名问题
 - 2、开发者镜像问题
 - 3、使用测试自动化功能，查看返回信息是否正确
- 投屏不显示
 - 1、使用快捷工具栏 刷新整个页面
 - 2、点击分组排序中的全部按钮，显示全部设备
- 电脑待机过少
 - 具体可以到论坛搜索相关主板配置
 - 可以采取组网模式进行分散部署
- 设备不显示
 - 1、开启爱思看看是否可以识别设备
 - 2、电脑USB是否能够正确识别