



NetRadio: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie finde ich meinen Lieblingssender?

Drücken Sie »Strg+F« und geben Sie den Namen oder einen Teil des Namens ein. Das Programm sucht dann automatisch in einer externen Internet-Datenbank nach den passenden Daten (<https://www.radio-browser.info/>). Der Name und die Streaming-URL werden übernommen.

Das Programm zeigt an, dass ein Hotkey registriert wurde. Wofür benötige ich diesen?

Durch Drücken der Tastenkombination können Sie das Programm in den Vordergrund holen. Nochmaliges Drücken (im aktiven Zustand) wechselt zwischen Miniplayer und Hauptfenster. Wenn Sie die Tastenkombination 2x schnell hintereinander drücken, wird NetRadio beendet.

Der Text in der ersten Spalte (Sendernamen) in der Sendertabelle auf Seite 2 wird u.a. für die Beschriftung der Senderknöpfe (auf Seite 1) genutzt.

Wie kann ich für die Knopfbeschriftung einen eigenen Text verwenden?

Text innerhalb eckiger Klammern wird auf den Senderknöpfen ausgeblendet.

Wenn Sie innerhalb der Klammern einen senkrechten Strich (Pipe-Symbol) einfügen wird der vorstehende Text für die Knopfbeschriftung und der nachstehende für die ausführliche Anzeige des Sendernamens im Display verwendet.

Statt eckiger Klammern können auch geschweifte Klammern verwendet werden.

Beispiel: Radio [1|One live]

Ergebnis Buttontext: Radio 1

Ergebnis Anzeigetext: Radio One live

Der Miniplayer verschwindet hinter anderen Programmfenstern, wenn die Option „Always on Top“ deaktiviert ist. Wie kann ich ihn dann wieder sichtbar machen?

Im Miniplayer-Modus wird keine Taskleistenschaltfläche angezeigt. Sie können das Programm aber durch einen Klick auf das Symbol (Icon) im Infobereich der Taskleiste anzeigen.

Möglicherweise wird das Icon ausgeblendet. So können Sie es wieder anzeigen: *Rechtsklick in die Taskleiste* > Taskleisteneigenschaften. Oder *Einstellungen* > *Personalisierung* > *Taskleiste*. Hier hat man die Möglichkeit, die einzelnen Icons ein- oder auszublenden.

Wenn ich in den Einstellungen eine bestimmtes Audiogerät für die Ausgabe auswähle, wird stattdessen „Default“ eingestellt!?

Das passiert mit Absicht, wenn es sich bei dem ausgewählten Audiogerät um das Standardgerät für die Audiowiedergabe handelt (siehe Windows-Einstellungen).

Lässt sich ein Autostart mit Autoplay des Standardsenders ohne Titeleinblendungen einrichten?

Mit Kommandozeilenargumenten können Sie eine individuelle Autostart-Verknüpfung erstellen.

/m bzw. **/mini** um den Miniplayer zu starten (alternativ Bindestrich statt Schrägstrich: **-m**)

/t bzw. **/tray** um das Programm im Tray-Modus zu starten (ohne GUI)

/n (n = Nummer des Sendeplatzes bzw. Buttons) um einen bestimmten Sender zu starten.

Die Argumente **/f** bzw. **/full**, **/p** bzw. **/play**, **/s** bzw. **/stop** und **/e** bzw. **/exit** werden nur verarbeitet, wenn sie an eine laufende Instanz gesendet werden.



NetRadio: Frequently Asked Questions (FAQ)

How do I find my favorite station?

Press »Ctrl+F« and enter the name or part of the name. The program automatically searches for the appropriate data in an Internet database (<https://www.radio-browser.info/>). Once you have found the station, it is possible to save the name and streaming URL.

The program indicates that a hotkey is registered. Why do I need this?

By pressing the key combination, the program will get to the foreground.

Pressing again (when active) switches between the main window and the miniplayer.

If you press the key combination quickly twice, NetRadio terminates.

The text in the first column (station name) in the station table on page 2 is used for labeling the station buttons (on page 1). How can I use my own text for the button label?

Text within square brackets is hidden on the station buttons.

In addition, you can use a vertical line (pipe symbol) within the brackets to enter two different text alternatives for the button labeling (before |) and the display text after it. You can use curly brackets instead of square brackets.

Example: Radio [1|One live]

Result button text: Radio 1

Result display text: Radio One live

The mini player disappears behind other program windows when the “Always on Top” option is disabled. How can I make it visible again?

Miniplayer mode does not display a button in the taskbar. You can activate Netradio by clicking on the symbol (icon) in the notification area of the taskbar.

In certain cases, the icon is invisible. To show it: *Right-click in the taskbar > Taskbar Properties.*

Alternatively, *Settings > Personalization > Taskbar.* Here you have the option of showing or hiding the individual icons.

I selected a specific audio device in the settings. However, it is set to "Default" instead.

If the selected audio device is the default audio playback device (see Windows settings), this is done on purpose, because then the standard device is automatically selected even if it changes.

Is it possible to set up an autostart with autoplay of the standard station without balloon tips?

You can use command line arguments to create a customized autostart shortcut.

/m or **/mini** to start the miniplayer (alternatively, you can use a hyphen instead of a slash: **-m**)

/t or **/tray** to start the program in tray mode (without GUI)

/n (n = the number of the station/button) to start a station)

The arguments **/f** or **/full**, **/p** or **/play**, **/s** or **/stop** und **/e** or **/exit** are only processed if they are sent to a running instance