

SISTEM DE ABERTURA DO GBNFE ATRAVÉS DO APLICATIVO ERP

C:\Sistemas\GBNFe\Exe\GBNFe.exe /developed_gb_informática ltda /003 /usuário padrão /0 /1 /0 /0 /0 /0 /GERPA

ParamStr(0) - Deve conter a unidade, caminho, nome e tipo do aplicativo

ParamStr(1) - Deve conter uma frase chave ex: /developed_gb_informática ltda

ParamStr(2) - Deve conter o código da empresa ex: /XXX

ParamStr(3) - Deve conter o nome do usuário ex: /usuário padrão

ParamStr(4) - Deve conter o nível de acesso pra liberar botões 0 = nível master, 1 = nível restrito MDe e 4 = Somente MDe, ex: /0

ParamStr(5) - Deve conter a permissão de multiplas instâncias sim = 0 ou não = 1, ex: /1

ParamStr(6) - Deve conter a permissão para geracao de NF Express: 0=normal 1=express, ex: /0

ParamStr(7) - Deve conter o número da nota fiscal, no caso do envio express, atribui o número da nota na variável gNNF, ex: /0 ou /1452

ParamStr(8) - Deve conter a opção do envio express 0=nenhum 1=envio 2=cancela 3=inutiliza 4=consulta, ex: /0

ParamStr(9) - Deve conter o Tipo de ERP, ex: /GERPA, /SISAG e /SISA Tamanho máximo de cinco caracteres

Obs: É necessário a informação de todos os parâmetros

ParamStr(0)	C:\Sistemas\GBNFe\Exe\GBNFe.exe /developed_gb_informática ltda /003 /usuário padrão /0 /1 /0 /0 /0 /0 /GERPA
ParamStr(1)	C:\Sistemas\GBNFe\Exe\GBNFe.exe /developed_gb_informática ltda /003 /usuário padrão /0 /1 /0 /0 /0 /0 /GERPA
ParamStr(2)	C:\Sistemas\GBNFe\Exe\GBNFe.exe /developed_gb_informática ltda /003 /usuário padrão /0 /1 /0 /0 /0 /0 /GERPA
ParamStr(3)	C:\Sistemas\GBNFe\Exe\GBNFe.exe /developed_gb_informática ltda /003 /usuário padrão /0 /1 /0 /0 /0 /0 /GERPA
ParamStr(4)	C:\Sistemas\GBNFe\Exe\GBNFe.exe /developed_gb_informática ltda /003 /usuário padrão /0 /1 /0 /0 /0 /0 /GERPA
ParamStr(5)	C:\Sistemas\GBNFe\Exe\GBNFe.exe /developed_gb_informática ltda /003 /usuário padrão /0 /1 /0 /0 /0 /0 /GERPA
ParamStr(6)	C:\Sistemas\GBNFe\Exe\GBNFe.exe /developed_gb_informática ltda /003 /usuário padrão /0 /1 /0 /0 /0 /0 /GERPA
ParamStr(7)	C:\Sistemas\GBNFe\Exe\GBNFe.exe /developed_gb_informática ltda /003 /usuário padrão /0 /1 /0 /0 /0 /0 /GERPA
ParamStr(8)	C:\Sistemas\GBNFe\Exe\GBNFe.exe /developed_gb_informática ltda /003 /usuário padrão /0 /1 /0 /0 /0 /0 /GERPA
ParamStr(9)	C:\Sistemas\GBNFe\Exe\GBNFe.exe /developed_gb_informática ltda /003 /usuário padrão /0 /1 /0 /0 /0 /0 /GERPA