

GLPI

Pour l'installation de GLPI, nous devons aller sur le site de GLPI et télécharger GLPI qui est logiciel Web. Il est téléchargeable à cette adresse : <https://github.com/glpi-project>

Puis il faut suivre l'installation



Il faut en suite mettre l'adresse de la base de donnée, l'id et le mot de passe.

Configuration par défaut en mode local :


Host : localhost ou 127.0.0.1

Utilisateur : root


Mot de passe :



The screenshot shows the first step of the GLPI setup process. The header includes the GLPI logo and 'GLPI SETUP'. The title is 'Étape 1' followed by 'Configuration de la connexion à la base de données'. The form contains three input fields: 'Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)', 'Utilisateur SQL', and 'Mot de passe SQL'. A yellow 'Continuer >' button is at the bottom.



The screenshot shows the second step of the GLPI setup process. The header includes the GLPI logo and 'GLPI SETUP'. The title is 'Étape 2' followed by 'Test de connexion à la base de données'. A green success message 'Connexion à la base de données réussie' is displayed. Below, a section titled 'Veuillez sélectionner une base de données :' contains a radio button to 'Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :', a text input field, and a list of database names with radio buttons: 'assignment_tracker', 'cms', 'gallery_db', 'hakimono', 'intranet-rim', 'nerighzbdd', and 'phpmyadmin'. A yellow 'Continuer >' button is at the bottom.



The screenshot shows the third step of the GLPI setup process. The header includes the GLPI logo and 'GLPI SETUP'. The title is 'Étape 3' followed by 'Initialisation de la base de données.'. The text 'Base de données créée' is displayed at the bottom.



GLPI est donc prêt à l'emploi. Afin de remonter automatiquement le matériel dans le logiciel il faut maintenant utiliser un plugin « Fusion Inventory ».

Pour installer le plugin GLPI, nous devons aller sur la suite de fusion inventory et télécharger le plugin qui se trouve à cette adresse : <https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases>

Une fois télécharger, nous devons extraire le fichier dans le répertoire du site où se trouve GLPI, installer précédemment dans le dossier « c:\xampp\htdocs\glpi\plugins ».

Une fois fait, sur l'interface GLPI, rendez-vous dans configuration, puis plugins

