

## 03 Права доступа

Права доступа могут быть назначены:

- На контейнер;
- На объект.

Также, права доступа назначаются:

- Для группы
- Для отдельного пользователя.

Рекомендуется назначать права доступа для группы на контейнер.


Активные права доступа можно увидеть на вкладке "Доступ", разместив курсор на целевой контейнер либо объект:

ДОГОВОРЫ				
Пользователь\целевой объект	Чтение	Изменен...	Конфигу...	
я				
> Пильщиков Ю. Н.			да	
Остальные пользователи				
> Жогальский А. А.	да	да		
> Федулов А. В.	да	да		


Папки | Издания | Документы | Извещения | Прочие | Контейнеры | Информационные объекты | **Доступ** | Уведомления | Рабочие процессы

Для назначения или удаления прав:

1. Клик правой кнопкой мыши на целевой объект или контейнер



2. Отметить необходимые роли:



Обычно, требуются **чтение** и **изменение**.  
Для полного доступа к объекту, применяется роль "Конфигуратор".

Тип	Описание
К объекту	Роль назначается к самому объекту
К дочерним	Роль назначается в том числе к дочерним объектам (и дочерним объектам дочерних объектов, до самого низа)
Отменить	Отменяет действующую роль (например, если роль назначена на родительский объект, а непосредственно к этому объекту доступа не должно быть)
Эффект.	Автоматическое поле, означает, что данная роль эффективна по отношению к данному объекту

Ещё несколько моментов:

- По умолчанию, в системе "Если явно не разрешено --- значит, запрещено";
- Если у пользователя нет прав на чтение для объекта, то пользователь этот объект не увидит;
- Если пользователь является администратором или конфигуратором (👤) -- то он видит все объекты, независимо от того, скрыты они или нет. Также, для такого пользователя есть доступ к панели конфигурирования (🔧) и возможность назначать права самому себе;
- Есть возможность настройки прав доступа по мандатному принципу (с помощью уровней доступа "грифов секретности"). Подробнее: pmsz-plm:rd-plm[9d6f0c6f]:4450/IO.9822