

## 红旗linux中的ftp配置过程



2022-10-20 17:46:36 Linux 01人已围观

**简介** 一、配置前的准备工作：

1、创建两个用户student、teacher

```
[root@localhost ~]#useradd student
```

```
[root@localhost ~]#passwd student
```

```
[root@localhost ~]#useradd teacher
```

```
[root@localhost ~]#passwd teacher
```

2、修改data文件夹的属

一、配置前的准备工作：

1、创建两个用户student、teacher

```
[root@localhost ~]#useradd student
```

```
[root@localhost ~]#passwd student
```

```
[root@localhost ~]#useradd teacher
```

```
[root@localhost ~]#passwd teacher
```

2、修改data文件夹的属主使其属于teacher用户

```
[root@localhost ~]# chown teacher data
```

二、配置FTP服务：



1打开图形管理工具 2 默认FTP站点上点击右键在选择属性

5、在主目录选项卡中

绝对路径选择项选择“浏览”并指定到／DATA目录中

单击应用、确定按钮

6、在目录安全性选项卡中

添加按钮可以添加不允许的登录服务器的地址或网段

单击应用、确定按钮

7、重新启动服务。

三、文本配置过程

Vi /etc/proftpd.conf

在第5行处

ServerName "ftpserv"将"ftpserv"修改为你实际需要使用的服务器名称

在第22行处修改为

DefaultRoot /data

即使用／DATA目录作为默认登录文件夹

在第75行修改内容为

Order Deny,Allow

Deny from 192.168.1.1

Allow from all

即除了192。168。1。1以外的所有主机都可以访问FTP服务器

其他部分保持默认即可。

在FTP站点选项中

说明：站点的大概说明

IP地址：写FTP服务器的实际IP地址



TCP端口：使用默认的21号端口

单击应用、确定按钮

3、在用户选项卡中

将添加的 student用户和teacher用户添加到右侧允许登录的用户列表中

并在选项卡下方的匿名用户登录前的√去掉

单击应用、确定按钮

4、在消息选项卡中

欢迎和退出对话框中可以输入用户登录FTP服务器和退出登录时的文字信息

单击应用、确定按钮

Tags： [过程](#) [配置](#) [红旗](#) [用户](#) [teacher](#) [登录](#) [按钮](#) [选项](#) [FTP](#) [确定](#)

**转载：**感谢您对技术员网网站平台的认可，以及对我们的原创作品以及文章的青睐，非常欢迎各位朋友分享到个人BLOG网站或者朋友圈，但转载请说明文章出处“技术员网”。<https://www.jishuy.com/Linux/166625919843050.html>

很赞哦！ (0)

上一篇：红旗7.0系统奥运版下载

下一篇：返回列表

### 相关文章

- 红旗7.0系统奥运版下载
- 红旗系统redflag6.0上 安装QQ的最简单方法
- 红旗6.0sp1 分辨率调整解决方案
- 红旗linux系统怎么样？ 安装红旗linux后应该做什么？
- 如何在红旗Linux系统redflag6.0上安装QQ
- 红旗linux 奥运版下载
- 您用户网站被黑的原因和解决办法
- 红旗Linux7.0桌面版系统安装图文教程
- 更改红旗Linux6.0sp1系统分辨率让看起来更舒服
- 使用“新网”接口的用户注意问题

### 留言与评论（共有 0 条评论）

请遵守互联网相关规定，不要发布广告和违法内容！



验证码：

sl8t

提交评论