

# 获取用户信息（校验accessToken）

## 1、/oauthopen/userbasic

接口地址：<https://sso.le.com/oauthopen/userbasic>

接口说明：获取用户基本信息

http请求方式：GET

请求参数：

参数	格式	说明
client_id	string（必填）	应用网站LETV_AKEY
uid	string（必填）	乐视uid
access_token	string（必填）	用户访问授权token

返回结果：

返回参数格式：json

请求成功返回：

```
{ "request"=> "/oauthopen/userbasic"
  "result"=> { "letv_uid"=> "13567788",
               "nickname"=> "honeyxhl123",
               "file_300*300"=> "http://i2.letvimg.com/user/201302/18/136117282639.jpg",
               "file_200*200"=> "http://i1.letvimg.com/user/201302/18/1361172859181.jpg",
               "file_70*70"=> "http://i0.letvimg.com/user/201302/18/1361172859255.jpg",
               "file_50*50"=> "http://i0.letvimg.com/user/201302/18/1361172859390.jpg"
             }
  "status"=> int(1)
}
```

返回参数说明：

参数	说明
request	请求API接口
result	返回结果
status	返回值为1，标明请求成功

result参数详细说明：

参数	说明
letv_uid	乐视uid
nickname	乐视昵称
file_300*300	头像文件，尺寸：298*298
file_200*200	头像文件，尺寸：200*200
file_70*70	头像文件，尺寸：70*70

file_50*50	头像文件，尺寸：50*50
------------	---------------

请求失败返回：

```
{request: "/oauthopen/userbasic",
error_code: 1000,
error: "ERROR PARAMS",
status: 0
}
```

异常返回：

错误码
1000
1005
1006
1007
1008

返回参数说明：

参数	说明
request	请求接口
error_code	错误码
error	错误信息
status	返回值为0，请求失败

备注：

错误码说明：

错误（error）	错误码（error_code）	错误描述
ERROR PARAMS	1000	请求参数错误,请正确传递参数
ERROR CLIENT	1001	错误的请求客户端来源
ILLEGAL AUTHORIZE CODE	1002	非法的授权code
CLIENT AUTHENTICATION FAIL	1003	客户端认证失败，id或者秘钥错误
CLIENT CODE NOT MATCH	1004	客户端与授权token不匹配
NO AUTHENTICATION	1005	用户没有授权
UNACCEPTABLE TOKEN	1006	不符合要求的token
NO API AUTHENTICATION	1007	没有api授权

USER NOT EXISTENT	1008	用户不存在
AUTHORIZE FAIL	500	授权失败
USER AUTHORIZE FAIL	501	用户授权失败