

NetWorker组件

组件	描述
控制台服务器	所有NetWorker 服务器和客户端都是通过NetWorker Console 服务器进行管理的。Console 服务器也可为所有NetWorker 服务器和客户端提供报告及监视功能。
Console用户界面	通过一个图形化界面可访问Console 服务器，该界面可以从具有支持的Web 浏览器和Java Runtime Environment (JRE) 的任何计算机运行。《NetWorker 安装指南》提供了有关支持的Web 浏览器和JRE 版本的信息。多个用户可通过不同的浏览器会话同时访问Console 服务器。托管Web 浏览器的计算机也可以是NetWorker 客户端。
NetWorker服务器	NetWorker 服务器为数据区中的NetWorker 客户端计算机提供用于备份和恢复数据的服务。
数据区	数据区包含单个NetWorker 服务器及其所有客户端计算机。可以随着备份需求的增加添加数据区。
NetWorker存储节点	可使用NetWorker 存储节点来分担NetWorker 服务器上备份或恢复操作时涉及的大量数据移动任务，从而提高性能。
NetWorker客户端	NetWorker 客户端计算机是必须备份其数据的任何计算机。NetWorker Console 服务器、NetWorker 服务器及NetWorker 存储节点也都是NetWorker 客户端。
重复数据清除存储系统	NetWorker 支持EMC Avamar® 存储节点和Data Domain® 存储系统上的备份数据的重复数据清除。
虚拟环境	可为虚拟机创建NetWorker 客户端，以进行传统备份或VMware Consolidated Backup (VCB)。此外，NetWorker 软件可以自动发现虚拟环境，可以按计划或根据需要更改这些环境，并提供这些环境的图形视图。

可选附件：

- NetWorker自动转换器模块
- NetWorker思洛存储器软件模块
- NetWorker归档模块
- NetWorker数据库模块（用于备份若干种类型的数据库）
- NetWorker SNMP
- NDMP（网络数据管理协议）支持
- 集群支持
- NetWorker License Manager
- 高级报告功能