

# 업비트 API 설정방법 및 오류해결

비트플래닛 프로그램 사용자를 위한 업비트 API 설정방법 및 오류해결에 관한 내용입니다.  
설정에 문제를 겪고 있으신 분은 아래 목차 중, 해당하는 오류를 선택 후 해결 방법을 빠르게  
확인하실 수 있습니다.

[업비트 API 초기설정방법](#)

[자주 발생하는 오류 해결법](#)

[업비트 QR코드 로그인은 어떻게 하나요?](#)

[집에서 실행중인 프로그램을 다른 컴퓨터\(PC\)에서 조작하고 싶어요](#)


[API 발급 시, 내 컴퓨터 IP는 어떻게 확인하나요?](#)

[가상 서버에서 프로그램을 구동하고 싶어요!](#)


## 업비트 API 초기설정방법

### 1. 업비트 API 센터에 접속합니다.

[업비트 API 센터]



### 2. [ OPEN API 사용하기]를 클릭합니다.



3. 업비트 로그인을 진행합니다.



4. [QR코드 로그인]이 정상적으로 진행되면, 아래 OPEN API 관리 탭으로 접속됩니다.

# Open API 관리

Open API Key 관리

디지털 자산 출금주소 관리

☐ 자산조회
 ☐ 주문조회
 ☐ 주문하기
 ☐ 출금조회
 ☐ 출금하기
   
☐ 입금조회
 ☐ 입금하기

IP 주소 등록

IP 주소 입력(“,”로 구분하여 최대 5개의 IP주소 등록 가능)

- Open API를 사용하기 위해선 기능 선택과 사용하실 IP 주소를 반드시 입력해야 Open API Key 발급이 가능합니다.
- Open API Key 발급 당시 입력한 IP 주소로만 접속해야 Open API 사용이 가능하며, Key당 최대 5개까지 등록할 수 있습니다.
- Secret key는 최초 1회에 한해 발급되며 추가로 확인하실 수 없으니, 발급받으신 Secret key는 반드시 안전한 곳에 별도로 보관하여 주시기 바랍니다.
- Open API Key 토큰의 유효 기간은 1년이며 연장은 불가합니다. 유효 기간 만료 후 Open API Key를 삭제하여 추가로 발급받아 주시기 바랍니다.
- Open API Key 발급, 수정 및 삭제 시에는 2채널 추가 인증이 필요하며, 필요한 기능의 변경 발생 시에는 하단 Open API Key 관리에서 해당 Key를 삭제하신 뒤 다시 등록해 주시기 바랍니다.

☐ 개인정보 수집 및 이용 동의(필수) [자세히보기 >](#)

Open API Key 발급받기

Open API Key

만료된 Key

변경

삭제

<input type="checkbox"/> Access key	자산 조회	주문 조회	주문 하기	출금 조회	출금 하기	입금 조회	입금 하기	허용 IP주소
발급된 Open API Key가 없습니다.								

5. 아래에 표시된 작업을 모두 수행합니다.

- [자산조회]** 체크박스 클릭
- [주문조회]** 체크박스 클릭
- [주문하기]** 체크박스 클릭
- 프로그램을 실행할 컴퓨터의 IP 주소 입력 : 내 컴퓨터 아이피 주소 확인하러 가기
- 개인정보 수집 및 이용동의 체크

## Open API 관리

Open API Key 관리

디지털 자산 출금주소 관리

☒ 자산조회 ☒ 주문조회 ☒ 주문하기 ☐ 출금조회 ☐ 출금하기

☐ 입금조회 ☐ 입금하기

IP 주소 등록

127.0.0.1

- Open API를 사용하기 위해선 기능 선택과 사용하실 IP 주소를 반드시 입력해야 Open API Key 발급이 가능합니다.
- Open API Key 발급 당시 입력한 IP 주소로만 접속해야 Open API 사용이 가능하며, Key당 최대 5개까지 등록할 수 있습니다.
- Secret key는 최초 1회에 한해 발급되며 추가로 확인하실 수 없으니, 발급받으신 Secret key는 반드시 안전한 곳에 별도로 보관하여 주시기 바랍니다.
- Open API Key 토큰의 유효 기간은 1년이며 연장은 불가합니다. 유효 기간 만료 후 Open API Key를 삭제하여 추가로 발급받아 주시기 바랍니다.
- Open API Key 발급, 수정 및 삭제 시에는 2채널 추가 인증이 필요하며, 필요한 기능의 변경 발생 시에는 하단 Open API Key 관리에서 해당 Key를 삭제하신 뒤 다시 등록해 주시기 바랍니다.

☒ 개인정보 수집 및 이용 동의(필수) [자세히보기 >](#)

Open API Key 발급받기

6. OPEN API KEY 발급받기 버튼을 클릭합니다.

Open API Key 발급받기

Open API 관리

Open API Key 관리

디지털 자산 출금주소 관리

☒ 자산조회 ☒ 주문조회 ☒ 주문하기 ☐ 출금조회 ☐ 출금하기

☐ 입금조회 ☐ 입금하기

IP 주소 등록


127.0.0.1

- Open API를 사용하기 위해선 기능 선택과 사용하실 IP 주소를 반드시 입력해야 Open API Key 발급이 가능합니다.
- Open API Key 발급 당시 입력한 IP 주소로만 접속해야 Open API 사용이 가능하며, Key당 최대 5개까지 등록할 수 있습니다.
- Secret key는 최초 1회에 한해 발급되며 추가로 확인하실 수 없으니, 발급받으신 Secret key는 반드시 안전한 곳에 별도로 보관하여 주시기 바랍니다.
- Open API Key 토큰의 유효 기간은 1년이며 연장은 불가합니다. 유효 기간 만료 후 Open API Key를 삭제하여 추가로 발급받아 주시기 바랍니다.
- Open API Key 발급, 수정 및 삭제 시에는 2채널 추가 인증이 필요하며, 필요한 기능의 변경 발생 시에는 하단 Open API Key 관리에서 해당 Key를 삭제하신 뒤 다시 등록해 주시기 바랍니다.

☒ 개인정보 수집 및 이용 동의(필수) [자세히보기 >](#)

Open API Key 발급받기

7. 2채널 인증을 진행합니다.



8. 발급된 API KEY를 복사합니다.

Open API 관리

Open API Key 관리

디지털 자산 출금주소 관리

☒ 자산조회
 ☒ 주문조회
 ☒ 주문하기
 ☐ 출금조회
 ☐ 출금하기
 ☐ 입금조회
 ☐ 입금하기

IP 주소 등록

59.10.204.128

· Open API를 사용하여

· Open API Key 발급

· Secret key는 최초

· Open API Key 토큰

· Open API Key 발급

· 제한된 뒤 다시 등

☒ 개인정보 수집 및

Open API Key 발급 완료

회원님의 Open API Key가 아래와 같이 발급되었습니다.

Secret key는 최초 1회에 한 해 발급되며 추가적으로 확인하실 수 없으니,

발급 받으신 Secret key는 반드시 안전한 곳에 별도로 보관하여주시기 바랍니다.

Open API Key 타인 양도시 발생하는 피해로 인한 책임은 본인에게 있습니다.

· Access key

CEAzXF6iSAGexDhFPocyJWZ9xFBuXVcWzrYhp4rp

복사

· Secret key

07Uez1b7xqAoM9stxKKaciLDVd2D2XmkxhPJWYW

복사

확인

Open API Key

변경

삭제

<input type="checkbox"/> Access key	자산 조회	주문 조회	주문 하기	출금 조회	출금 하기	입금 조회	입금 하기	허용 IP주소
<input type="checkbox"/> CEAzXF6iSAGexDhFPocyJWZ9xFBuXVcWzrYhp4rp 2025.10.29 12:28 만료	●	●	●					59.10.204.128

· Open API Key 발급 요청량이 많을 경우, 일시적으로 Open API Key 발급이 중지 될 수 있습니다.

· Secret Key 분실 혹은 유출 시, 기존 Open API Key를 삭제 후 재생성 하여야 합니다.

· Open API Key를 절대 타인에게 양도하지 마시기 바랍니다. 그에 따라 발생하는 피해에 대한 책임은 본인에게 있습니다.

· 카카오톡 내 연결 공기를 진행했을시, 고객센터 문의를 통하여 Open API Key 삭제를 요청해 주시기 바랍니다.

· Open API Key 미삭제로 발생하는 금전적 손실의 책임은 본인에게 있습니다.

· 업비트 탈퇴하기를 통해 탈퇴 진행시에는 Open API Key가 삭제됩니다.

9. 비트플래닛 프로그램을 실행하고, 로그인합니다.

10. [상세설정] - [API 키 설정]에 들어갑니다.

11. 복사한 ACCESS KEY와 SECRET KEY를 각각 입력합니다.

12. 자산 정보가 자동으로 로딩되는지 확인합니다.

## 자주 발생하는 오류 해결법

### ▼ 업비트 QR코드 로그인은 어떻게 하나요?

업비트 QR코드 로그인 방법은 다음과 같습니다:

업비트 API 설정방법 및 오류해결

6

1. 업비트 모바일 앱을 실행합니다.
2. 로그인 화면에서 [QR코드 로그인] 버튼을 탭합니다.
3. 카메라를 활성화하여 웹사이트에 표시된 QR코드를 스캔합니다.
4. 인증 확인 메시지가 나타나면 [확인] 버튼을 눌러 로그인을 완료합니다.

주의: QR코드는 보안을 위해 일정 시간이 지나면 만료됩니다. 만료된 경우 웹사이트에서 QR코드를 새로고침하여 다시 시도하세요.

## ▼ 집에서 실행중인 프로그램을 다른 컴퓨터(PC)에서 조작하고 싶어요

Chrome 원격 데스크톱을 사용하면 다른 컴퓨터에서 집에 있는 PC를 원격으로 조작할 수 있습니다. 설정 방법은 다음과 같습니다:

1. Chrome 브라우저에서 Chrome 원격 데스크톱 페이지 (<https://remotedesktop.google.com/>)에 접속합니다.
2. Google 계정으로 로그인합니다.
3. '원격 액세스' 섹션에서 '원격 액세스 설정'을 클릭합니다.
4. '다운로드' 버튼을 클릭하여 Chrome 원격 데스크톱 호스트 설치 프로그램을 다운로드합니다.
5. 다운로드한 파일을 실행하고 설치를 완료합니다.
6. 설치가 완료되면, 컴퓨터의 이름을 입력하고 PIN을 설정합니다.
7. 이제 다른 컴퓨터나 모바일 기기에서 Chrome 원격 데스크톱에 접속하여 설정한 컴퓨터를 원격으로 제어할 수 있습니다.

주의: 보안을 위해 강력한 PIN을 설정하고, 사용하지 않을 때는 원격 액세스를 비활성화하는 것이 좋습니다.

## ▼ API 발급 시, 내 컴퓨터 IP는 어떻게 확인하나요?

내 컴퓨터의 IP 주소를 확인하는 방법은 다음과 같습니다:

1. 간단한 방법: <https://ip.pe.kr/> 웹사이트에 접속합니다. 이 사이트는 자동으로 당신의 공인 IP 주소를 표시해줍니다.
2. Windows 사용자:
  - 시작 메뉴에서 'cmd'를 검색하여 명령 프롬프트를 실행합니다.
  - 'ipconfig' 명령어를 입력하고 Enter를 누릅니다.
  - 'IPv4 주소'라는 항목을 찾아 확인합니다.
3. Mac 사용자:

- 시스템 환경설정 > 네트워크로 이동합니다.
- 현재 사용 중인 네트워크 연결을 선택합니다.
- 'IP 주소' 항목에서 확인할 수 있습니다.

주의: 공유기를 사용하는 경우, 내부 IP와 외부 IP가 다를 수 있습니다. API 설정에는 외부 IP(공인 IP)를 사용해야 합니다.

## ▼ 가상 서버에서 프로그램을 구동하고 싶어요!

가상 서버에서 프로그램을 구동하는 방법은 다음과 같습니다:

1. 가상 서버 선택: AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure 등의 클라우드 서비스 중 하나를 선택합니다.
2. 서버 인스턴스 생성: 선택한 클라우드 플랫폼에서 가상 서버 인스턴스를 생성합니다. 운영 체제는 프로그램과 호환되는 것을 선택하세요.
3. 원격 접속 설정: SSH 키를 생성하고 서버에 등록하여 원격 접속이 가능하도록 설정합니다.
4. 프로그램 설치: 원격으로 서버에 접속한 후, 필요한 프로그램과 종속성을 설치합니다.
5. 방화벽 설정: 필요한 포트를 열어 프로그램이 외부와 통신할 수 있도록 합니다.
6. 프로그램 실행: 설치한 프로그램을 실행하고 정상 작동하는지 확인합니다.
7. 모니터링 설정: 서버와 프로그램의 상태를 모니터링할 수 있는 도구를 설정합니다.

주의: 가상 서버 사용 시 보안에 특히 주의해야 합니다. 강력한 비밀번호를 사용하고, 정기적으로 보안 업데이트를 실시하세요.