

### **Application système COM+ - COMSysApp - dllhost.exe**

Gère la configuration et le suivi des composants de base COM+. Ce service ne doit pas être désactivé ! Sinon un nombre conséquent de services comme RPC ne vont plus fonctionner.

### **Assistance IP - iphlpsvc - svchost.exe**

Fournit une connectivité IPv6 automatique sur un réseau IPv4. La remarque qui s'impose à l'esprit est que la plupart des réseaux n'utilisent pas l'adressage en IPv6 et que ce service peut donc être désactivé sans craindre d'éventuels "effets secondaires".

### **Assistance NetBIOS sur TCP/IP - lmhosts - svchost.exe**

Prend en charge le service NetBIOS sur TCP/IP et la résolution des noms NetBIOS. Ce service est indispensable aux réseaux de petite taille dans lesquels les paramètres NetBIOS over TCP/IP sont nécessaires. Si vous avez installé un ou plusieurs serveurs qui assurent cette fonctionnalité, vous pouvez désactiver ce service.

### **Assistant Connectivité réseau - NcaSvc - svchost.exe**

Notifie le statut de la fonctionnalité DirectAccess. Ce service peut être désactivé si vous n'utilisez pas cette fonctionnalité.

### **Assistant Connexion avec un compte Microsoft - wlidsvc - svchost.exe**

Service utilisé pour la connexion au poste de travail à partir des services d'identité de compte Microsoft. Vous pouvez désactiver ce service si vous utilisez des comptes utilisateurs locaux.

### **Audio Windows - AudioSrv - svchost.exe**

Gère les périphériques audio. Si vous désactivez ce service, les périphériques multimédias ne fonctionneront plus !

### **Authentification naturelle - NaturalAuthentication - svchost.exe**

Permet une authentification simplifiée d'après l'entrée du capteur et d'autres facteurs de confiance. Vous pouvez désactiver ce service.

### **Branchcache - PeerDistSvc - svchost.exe**

Gère la fonctionnalité de mise en cache de contenu réseau lorsqu'elle est activée. Ce service peut être désactivé si vous n'utilisez pas cette fonctionnalité.

### **CaptureService - CaptureService - svchost.exe**

Active la fonctionnalité de capture d'écran facultative pour les applications qui appellent l'API Windows.Graphics.Capture. Cela permet aux applications de lancer l'interface système pour utiliser cette fonctionnalité. Non vital, peut être désactivé.

### **Carte à puce - ScardSvr - svchost.exe**

Gère l'accès aux cartes à puce lues par cet ordinateur. A priori, vous pouvez désactiver ce service sauf si vous utilisez ce type de périphériques.

### **Carte de performance WMI - wmiApSrv - WmiApSrv.exe**