

d'orientation de périphérique. Ne désactivez pas ce service si vous voulez bénéficier de la rotation automatique de l'écran comme, par exemple, sur une tablette ou un smartphone.

#### **Service de chiffrement de lecteur BitLocker - BDESVC - svchost.exe**

Ce service est utilisé pour la fonctionnalité de chiffrement de lecteur BitLocker. Ce service permet à BitLocker d'inviter les utilisateurs à effectuer diverses actions liées aux volumes montés, et déverrouille les volumes automatiquement sans intervention de l'utilisateur. En outre, il stocke les informations de récupération dans Active Directory, s'il est disponible, et, si nécessaire, garantit que les certificats de récupération les plus récents sont utilisés. L'arrêt ou la désactivation du service empêche le fonctionnement de BitLocker.

#### **Service de composition audio volumétrique - VacSvc - svchost.exe**

Héberge l'analyse spatiale pour la simulation audio de réalité mixte. Vous pouvez le désactiver.

#### **Service de configuration automatique WLAN - Wlansvc - svchost.exe**

Énumère les réseaux locaux sans fil (WLAN). Activez ce service si vous utilisez un réseau sans fil.

#### **Service de configuration automatique WWAN - WwanSvc - svchost.exe**

Gère les connexions et adaptateurs de module intégré/carte de données à haut débit mobile (GSM & CDMA) en configurant automatiquement les réseaux. La désactivation de ce service ne permet pas de bénéficier d'une expérience utilisateur améliorée pour le haut débit mobile.

#### **Service de configuration de conversion IP - IpxlataCfgSvc - svchost.exe**

Permet la configuration et la conversion d'adresses IPv4 en v6 et vice versa. Inutile si votre réseau est en IPv4.

#### **Service de découverte automatique de proxy Web pour les services HTTP Windows - WinHttpAutoProxySvc - svchost.exe**

Fournit les composants logiciels nécessaires à l'envoi des demandes HTTP et la réception des réponses. En cas d'arrêt du service, les serveurs proxy ne seront pas automatiquement détectés.

#### **Service de démo du magasin - RetailDemo - svchost.exe**

Contrôle l'activité du périphérique pendant que celui-ci est en mode démonstration. Il est possible de désactiver ce service une fois configuré avec un compte utilisateur.

#### **Service de déploiement AppX (AppXSVC) - AppXSvc - svchost.exe**

Permet la prise en charge de l'infrastructure pour le déploiement d'applications à partir du Windows Store. La désactivation de ce service, qui démarre à la demande, empêche le déploiement de nouvelles applications du Windows Store sur le système.

#### **Service de données spatiales - SharedRealitySvc - svchost.exe**

Ce service est utilisé pour les scénarios de la perception spatiale. Vous pouvez le désactiver.

#### **Service de géolocalisation - Ifsvc - svchost.exe**

Ce service surveille l'emplacement actuel du système et gère les limites géographiques (un emplacement géographique accompagné d'événements associés). Si vous désactivez ce service, les applications ne pourront pas utiliser ni recevoir de notification pour la géolocalisation ou des limites géographiques.