



## Phore のステーキングガイド

2017/11/07

マスターノードとは違い、ステーキングは必要な枚数は存在しません。ステーキング確率はあなたの所有枚数、および PHR のネットワーク上でステーキングされているコインの枚数に依存します。

コインの仕様として、3 時間経過後(180 ブロック経過後)からコインはステーキングが可能になります。ウォレットは常時開かれていなければなりません。

5000PHR を所持していれば、現在は一日当たり 2 回のステーキングを期待できます(24 時間 365 日のウォレットの起動を前提としています)。もちろんあくまで期待値としてですので 10 時間で最初のステークを得られるかもしれませんが、1 日何も得られないかもしれません。

現在の 1 日のステーキング報酬は 4030PHR( $1440 \times 2.8$ )です。ブロックが 25 万に到達した際(約 4 か月)、ブロック報酬は 1.8PHR に減少します。

- ステーキングの有効化



↑の状態になっていれば、ステーキングがなされています。

ウォレットを開き、

Tools > Open Wallet Configuration File

staking=1

を追記しましょう。

その後ウォレットを再起動しましょう(ウォレットを暗号化している場合、Unlock しましょう。

For anonymization and staking only にチェックを忘れずに)。

- コインの分割の設定

注意：これはステーキングの必要条件ではありません。

ステーキングの際、報酬を得た場合自動的に所持コインが分割されます(5000PHR でステーク⇒2500PHR x 2 のように)。初期設定では 500PHR を分割の最小値として指定しそれ以上分割をしないようにしていますが、ここではその分割の変更とコインコントロールの設定についてまとめます。

#### 分割最小値の変更

デバッグコンソールを開きます( Tools > Debug Console )

コマンド：setstakesplitthreshold <1-999,999>

例：


setstakesplitthreshold 1000

確認の仕方：


getstakesplitthreshold

## UTXO を用いたコインコントロール


Options > Wallet からコインコントロールを有効にしましょう( Enable coin control features )。




Send タブへ移り、Inputs ボタンを押しましょう。



すると次のようにコインの分割状況が表示されますので、変更したいものだけチェックを入れて選択します。



Pay To には自分のアドレスを選択し、Split UTXO にチェックを入れ、分割したい数を入力します。



そして完了したら、Send ボタンを押します。上の画像の例であれば、5751.83706538 PHR を 6 つに分割して送金しますので、送金の確認後に Inputs ボタンを押すことで 958.63951PHR が 6 つ表示されるようになるはずです。

もし分割最小値や分割をもう一度行いたい場合は、上をもう一度繰り返すことで可能です。

何か疑問などございましたらお気軽に Phore の Discord チャンネルにお越しください。日本語チャンネルもございます。

<https://discord.gg/Aucncz5>

<https://phore.io>