



Staking Coins

6 Nopember

Tidak ada aturan keras untuk jumlah koin yang akan Anda tambang, itu diacak dan juga tergantung pada jumlah koin yang diintai di Blockchain Phore.

Anda bisa mempertaruhkan hanya 1 PHR saja, tapi kemungkinan menerima hadiah sangat tipis. Semakin besar saldo pada dompet Anda, semakin banyak kesempatan yang Anda miliki!

Koin di dompet Anda layak dipertaruhkan setelah 3 jam. Dompet juga harus dalam keadaan terbuka dan pengintai diaktifkan.

Berdasarkan alamat yang memiliki setidaknya 5000 PHR, umumnya anda akan melihat 2 hadiah per hari. Ini berdasarkan pada periode 30 hari dan dompet terbuka 24/7, hadiah pertama Anda mungkin hanya dalam waktu 10 jam atau mungkin memakan waktu 24 jam dan tidak ada peraturan yang sulit.

Saat ini total hadiah blok untuk mengintai sekitar 4030 koin per hari (1440 x 2.8), dibagi untuk semua pengintai.

Tinggi blok 250000 (waktu 4 bulan), ini akan turun menjadi 1,8 hadiah per blok.

Hidupkan Pengintai



Tambahkan perintah di bawah ini untuk mengaktifkannya di file phore.conf Anda

Di Dompet Anda: *Tools > Open Wallet Configuration File*

staking=1

Simpan, lalu tutup dan buka kembali dompet. Jika ter-enkripsi, bebas untuk mengintai.

Optimalkan Pengintai

Tolong Dicatat : sebelum melangkah lebih jauh, ini BUKAN persyaratan untuk mengintai Phore Anda!

Pertama kali alamat taruhan Anda secara otomatis akan terbagi menjadi 2 bagian, dan terus berpisah dengan setiap hadiah blok yang ditemukannya. Sampai mencapai batas awal 500 koin per masukan. Setelah mencapai batas ini, akan berhenti membagi menjadi masukan yang lebih kecil (yang merupakan masalah dengan dompet yang lebih tua, masukan yang lebih kecil dan lebih kecil lagi yang menyebabkan dompet melambat dan membuat lebih sulit untuk mengirim transaksi dari alamat.

Berapakah ukuran masukan yang optimal? Sulit untuk diketahui sampai lebih banyak orang yang menguji untuk menggunakan masukan bertahap yang berbeda!

Anda dapat memeriksa ukuran masukan taruhan pada penjelajah blok Phore:

<https://chainz.cryptoid.info/phr/#!extraction>

Mengubah ukuran masukan awal

Di konsol debug : *Tools > Debug Console*

Perintah : *setstakesplitthreshold <1 - 999,999>*

Contoh:


setstakesplitthreshold 1000

Periksa dengan memasukan:


getstakesplitthreshold

Menggunakan UTXO untuk membagi koin menjadi beberapa masukan

Pertama aktifkan Coin Control: *Options > Wallet*



Lalu pergi ke tab Kirim, Anda sekarang memiliki tombol Masukan.



Pilih alamat dan salin alamatnya, kemudian tekan ok



Sekarang masukkan alamat yang sama di kolom Bayar: dan kami akan mengirim koin kembali ke alamat dengan beberapa ukuran masukan yang kami masukkan di bidang Split UTXO ...

Tekan Kirim

Kemudian bisa tekan tombol Input dan centang alamatnya. Anda sekarang telah menetapkan ukuran masukan kustom Anda 😊

Phore Core - Wallet

File Settings Tools Help

Overview Send Receive Transactions Masternodes

Coin Control Features

Inputs...

Quantity: 8 Amount: 5751.84706538 PHR Fee: ~0.01000000 PHR After Fee: ~5751.83706538 PHR

Bytes: ~1432 Priority: high Dust: no Change: 0.00000000 PHR

☐ Custom change address Enter a Phore address (e.g. PCYiHgGJJ...) ☒ Split UTXO 6 UTXO Size: 958.63951089

Pay To: Enter a Phore address (e.g. PCYiHgGJJ6xGHqivmdZrYjRnhaYf6AJ2Mp)

Label: Enter a label for this address to add it to your address book

Amount: PHR

Kapan pun Anda ingin mengubah batas atau ukuran masukan, ulangi langkah-langkah sederhana yang diuraikan di atas.

Kirimkan temuan Anda di saluran discord Phore!

<https://discord.gg/Aucncz5>

<https://phore.io>