



स्टेकिंग कॉइन 6 नवंबर

जो कॉइन आप बनायेंगे उनके के लिए कोई कठोर नियम नहीं है, इसका कोई क्रम नहीं है और यह फोर ब्लॉकचैन पर लगाए गए कुल कॉइन की मात्रा पर निर्भर करता है।

आप सिर्फ 1 पीएचआर स्टेक कर सकते हैं, लेकिन रिवॉर्ड प्राप्त करने की संभावना बहुत कम है। जितना बड़ा आपका एड्रेस बैलेंस होगा, आपके पास उतनी ही अधिक संभावनाएं होंगी!

आपके वॉलेट में कॉइन 3 घंटे के बाद स्टेक हों सकते हैं। वॉलेट भी खुला होना चाहिए और स्टेक के लिए सक्षम होना चाहिए।

एड्रेस होल्डिंग पर आधारित लगभग 5000 पीएचआर, औसतन आप प्रति दिन 2 रिवॉर्ड देखेंगे। यह 30 दिन की अवधि पर आधारित है और वॉलेट 24/7 खुला है, आपका पहला रिवॉर्ड केवल 10 घंटों के भीतर हो सकता है या इसमें 24 घंटे लग सकते हैं और कोई मुश्किल नियम नहीं है।

वर्तमान में स्टेकिंग के लिए कुल ब्लॉक रिवॉर्ड लगभग 4030 कॉइन प्रति

दिन हैं (1440 x 2.8), सभी स्टेकर्स के बीच साझा की गई है।

ब्लॉकहाइट 250000 (4 महीने का समय), यह 1.8 ब्लॉक रिवॉर्ड तक कम हो जाएगी।

इनेबल स्टेकिंग

इसे अपने वॉलेट में phore.conf फ़ाइल में इनेबल करने के लिए नीचे दिए गए कमांड को जोड़ें: टूल > ओपन वॉलेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टेकिंग=1 सहेजें, फिर वॉलेट बंद करें और फिर से खोलें। यदि यह स्टेकिंग के लिए अनलॉक एन्क्रिप्टेड है।



फोर 2017 – v1.0

स्टेकिंग अनुकूलन

कृपया ध्यान दें: आगे बढ़ने से पहले यह आपके फोर के स्टेकिंग की आवश्यकता नहीं है!

पहली बार जब आपका एड्रेस स्टेक होता है, तो यह स्वतः 2 इनपुट में विभाजित हो जायेगा, और जो प्रत्येक ब्लॉक रिवॉर्ड इसे मिलेगा उसके साथ विभाजन करना जारी रखता है। जब तक यह प्रति इनपुट 500 कॉइन की डिफ़ॉल्ट सीमा तक नहीं पहुंचता है। इस सीमा तक पहुंचने के बाद, यह छोटे इनपुटों में विभाजित होना बंद कर देगा (जो पुराने वॉलेट,

छोटे और छोटे इनपुट के साथ एक समस्या थी, जिससे वॉलेट धीमा हो जाता है और एड्रेस से कोई लेनदेन भेजना कठिन होता है।

एक अनुकूल इनपुट आकार क्या है? जब तक अधिक लोग विभिन्न स्टेकिंग इनपुट का उपयोग कर परीक्षण न कर रहे हों तब तक पता लगाना मुश्किल है!

आप फोर ब्लॉक एक्सप्लोरर पर स्टैक इनपुट के आकार की जांच कर सकते हैं:

<https://chainz.cryptoid.info/phr/#!extraction>

डिफॉल्ट इनपुट आकार बदलना

डीबग कंसोल में: टूल> डीबग कंसोल

कमांड: स्टैकविभाजनसीमातयकरें <1 - 999,999>

उदाहरण:

स्टैकविभाजनसीमातयकरें 1000


इसमें जाकर जांचें:

स्टैकविभाजनसीमातयकरें

फोर 2017 - v1.0


कॉइन को एक से अधिक इनपुट में विभाजित करने के लिए यूटीएक्सओ का उपयोग करना

सबसे पहले कॉइन कंट्रोल को इनेबल करें: विकल्प> वॉलेट



फिर 'सैंड' टैब पर जाएं, अब आपके पास इनपुट बटन हैं।

एक एड्रेस चुनें और एड्रेस की प्रतिलिपि बनाएँ, फिर ओके पर क्लिक करें



फोर 2017 - v1.0

अब पे टू: फ़ील्ड में उसी एड्रेस को दर्ज करें और हम कॉइन को कई इनपुट आकार के साथ एड्रेस पर वापस भेजेंगे जो हम विभाजित यूटीएक्सओ फ़ील्ड में प्रवेश करते हैं...

सैंड पर क्लिक करें तब इनपुट बटन पर क्लिक करें और एड्रेस दर्ज करें।
आपने अब अपने कस्टम इनपुट आकार को सेट कर लिया है

किसी भी समय आप सीमा को या इनपुट के आकार को बदलना चाहते हैं, तो ऊपर उल्लेखित चरणों को दोहराएं।

फोर डिस्कोर्ड चैनल में अपने निष्कर्ष पोस्ट करें!

<https://discord.gg/Aucncz5>

<https://phore.io>

Phore Core - Wallet

File Settings Tools Help

Overview Send Receive Transactions Masternodes

Coin Control Features

Inputs...

Quantity: 8 Amount: 5751.84706538 PHR Fee: ~0.01000000 PHR After Fee: ~5751.83706538 PHR

Bytes: ~1432 Priority: high Dust: no Change: 0.00000000 PHR

☐ Custom change address Enter a Phore address (e.g. PCYiHgGJJ...) ☒ Split UTXO 6 UTXO Size: 958.63951089

Pay To: Enter a Phore address (e.g. PCYiHgGJJ6xGHqivmdZrYjRnhaYf6AJ2Mp)

Label: Enter a label for this address to add it to your address book

Amount: [dropdown] PHR

फोर 2017 – v1.0