



## 스테이킹 코인

9<sup>th</sup> November

스테이킹을 하기 위한 코인의 양에는 제한이 없으며, 이것은 무작위이고 Phore 블록체인 상에서 스테이킹 되는 총 코인 수에 따라 달라집니다.

단지 1PHR도 스테이킹 할 수 있지만 보상받을 가능성은 매우 희박합니다. 더 많은 잔액을 지갑에 가지고 있을수록 보상을 받게 될 확률도 늘어납니다!

지갑속의 코인은 3시간 후부터 스테이킹이 가능합니다. 지갑은 반드시 열려있어야 하며 스테이킹이 가능해야 합니다.

약 5000PHR을 스테이킹을 하면 평균적으로 하루에 두번 보상을 받게 됩니다. 이것은 30일 기준으로 하며 지갑은 24/7 열려있어야 하고, 첫 번째 보상은 10시간 이내에 완료되거나 24시간이 걸릴 수 있으며 엄격한 규칙이 적용되지 않습니다.

현재 총 블록에 대한 스테이킹 보상(모든 스테이커가 나눠가지는 보상)은 약 하루에 4030 coin 입니다. (1440 x 2.8)

Blockheight 250000에서 (약 4달 후), 이것은 블록당 1.8 coin 보상으로 낮아집니다.

### Enable Staking



아래의 명령어를 당신의 지갑에 있는 phore.conf file에

입력하십시오: *Tools > Open Wallet Configuration File*

*staking=1*

저장하고, 지갑을 닫은 후 재실행 하십시오. 만약 지갑이 암호화 되어 있다면, 스테이킹을 위해 암호를 해제 하십시오.

## 스테이킹 최적화

**주의사항:** 더 이상 진행하는 것은 당신의 Phore를 스테이킹 하는 데 꼭 필요한 것이 아닙니다!

당신의 주소가 처음으로 스테이킹을 할 때 이것은 저절로 2개의 inputs으로 쪼개지고, 기본 한도인 input당 500코인에 도달 할 때 까지, 발견 한 블록 보상으로 계속 쪼개집니다. 이 한도에 도달하고 나면 이것은 더 이상 작은 inputs으로 쪼개지는 것을 (이전 지갑의 문제인 점점 작은 inputs으로 쪼개지고 이것은 지갑을 느리게 만들고 트랜잭션을 보내는 것을 더 어렵게 하는)멈춥니다.

무엇이 최적화된 사이즈인가? 더 많은 사람들이 다른 사이즈의 스테이킹을 해보기 전까지 알기 어렵습니다!

당신은 Phore 블록 탐색기에서 스테이킹에 사용되는 사이즈를 볼 수 있습니다.

<https://chainz.cryptoid.info/phr/#!extraction>

### 기본 Input size 변경 방법

debug console에서: *Tools > Debug Console*

명령어(Command): *setstakesplitthreshold <1 - 999,999>*

예를들어:


*setstakesplitthreshold 1000*

입력하여 확인하십시오:


*getstakesplitthreshold*

코인을 여러 개의 inputs으로 나누기 위해 UTXO 를 이용합니다.


먼저 enable Coin Control에 체크: *Options > Wallet*



그리고 Send tab에 가면, Inputs 버튼을 볼 수 있습니다.



주소를 고르고 복사한다음, ok를 누르십시오.



이제 Pay to : 입력란에 같은 주소를 입력하면 Split UTXO 입력란에 입력 한 여러 Input size로 주소로 코인을 보냅니다.

Send 버튼을 클릭하십시오.

Inputs 버튼을 누르고 주소를 확인하십시오. 당신은 이제 당신이 정한 input sizes를 갖게 되었습니다.☺

Phore Core - Wallet

File Settings Tools Help

Overview Send Receive Transactions Masternodes

Coin Control Features

Inputs...

Quantity: 8 Amount: 5751.84706538 PHR Fee: ~0.01000000 PHR After Fee: ~5751.83706538 PHR

Bytes: ~1432 Priority: high Dust: no Change: 0.00000000 PHR

☐ Custom change address Enter a Phore address (e.g. PCYiHgGJJ...) ☒ Split UTXO 6 UTXO Size: 958.63951089

Pay To: Enter a Phore address (e.g. PCYiHgGJJ6xGHqivmdZrYjRnhaYf6AJ2Mp)

Label: Enter a label for this address to add it to your address book

Amount: PHR

Threshold 또는 Input size를 변경하려는 경우 언제든지, 위에 것을 단순하게 반복하면 됩니다.

당신이 찾은 것을 디스코드 채널에 공유하십시오!

<https://discord.gg/Aucncz5>

<https://phore.io>