



Staking Coins

11 พฤศจิกายน 2560

ไม่มีกฎตายตัวสำหรับการ Stake เหรียญ หรือเรียกง่ายคือการเก็บดอกเบี้ยปันผล มันจะเป็นการลุ้นและขึ้นอยู่กับเหรียญส่วนใหญ่ในกระเป๋าหรือง่าย ๆ คือ ยิ่งมากยิ่งดี

คุณสามารถที่จะ Stake เหรียญโดยที่มีเหรียญแค่ 1PHR ก็ได้แต่โอกาสที่คุณจะได้ Stake นั้นก็น้อยนิดมากๆ ยังมีเหรียญมากแค่ไหน โอกาสที่คุณจะ Stake เหรียญได้ก็ยิ่งมาก

เหรียญจะสามารถเก็บ Stake ได้ต่อเมื่ออยู่ในกระเป๋าแล้วไม่ต่ำกว่า 3ชม และต้องเปิดกระเป๋าไว้ตลอดและมุมขวาล่างต้องขึ้นว่า Staking is Active

ข้อมูลจาก address ที่ถือเหรียญ PHR อยู่ประมาณ 5000 เหรียญ คุณจะได้ รางวัล Block ทั้งหมด 2 ครั้งต่อวัน คำนวนจากการเปิดกระเป๋าตลอด 24ชม 7วัน รางวัล Block แรกอาจจะได้ภายใน 10 ชม แรก หรือภายใน 24ชม แรกก็ได้จะไม่ได้ตายตัว

ณ ตอนนี้ รางวัลของ Block ทั้งหมด จะอยู่ที่ประมาณ 4030 เหรียญ ต่อวัน (1440 x 2.8) แชร์กับทุกคนที่ได้เงินปันผล

เมื่อ Blockheight ถึง 25000 (ประมาณ 4เดือน) รางวัลต่อ Block จะเหลือ 1.8 ต่อ Block

การเปิด Staking



เพิ่มคำสั่งด้านล่างลงใน `phore.conf`

เปิดกระเป๋า ไปที่ **Tools > Open Wallet Configuration File**

`staking=1`

แล้วพิมพ์ `staking =1` แล้วกดเซฟและปิดกระเป๋า

การเพิ่มประสิทธิภาพ Staking

ก่อนที่จะไปต่อ การเพิ่มประสิทธิภาพ Staking นี้ไม่จำเป็นที่จะต้องทำ

ในครั้งแรกที่ address จะเป็นผลเหรียญออกมา มันจะแตกออกมาเป็น 2 ค่า และจะแตกออกมาเป็นรางวัลของ Block ที่เจอ จนถึงค่าเริ่มต้นคือ 500 เหรียญต่อ 1 ค่า เมื่อถึงจำนวนนี้แล้ว มันจะหยุดแตกค่า จะส่งให้กระเป๋าทำงานได้ช้าลงในกระเป๋าเวอชันเก่า

แล้วค่าไหนคือค่าที่ดีที่สุดละ ยากที่จะรู้จนกว่าคนจะได้ทดลองหลายๆค่า input size

คุณสามารถเช็คค่า input size ได้ด้วยตัวเองที่ลิงก์นี้

<https://chainz.cryptoid.info/phr/#!extraction>

การเปลี่ยนค่า input size

ไปที่ debug console: *Tools > Debug Console*

ใส่คำสั่งว่า `setstakesplitthreshold <1 - 999,999>`

ตัวอย่างเช่น


`setstakesplitthreshold 1000`

เช็คค่าโดยการใส่ค่า


`getstakesplitthreshold`

ใช้ UTXO ในการแตกค่า inputs


ขั้นแรกไปที่ *Options > Wallet*



แล้วไปที่ปุ่ม **Send** ตอนนี้เราจะได้นุ่ม Inputs



เลือก address และ copy จากนั้นกด ok



กด Enter กับ address เดิมใน Pay To และกดส่งเหรียญกับไปที่ address ในค่า input size ที่กด enter ใน split ช่อง UTXO

กด send

จากนั้นกดปุ่ม Inputs และเช็คที่อยู่ address ตอนนี้จะสามารถแก้ input size ได้แล้ว

Phore Core - Wallet

File Settings Tools Help

Overview Send Receive Transactions Masternodes

Coin Control Features

Inputs...

Quantity: 8 **Amount:** 5751.84706538 PHR **Fee:** ~0.01000000 PHR **After Fee:** ~5751.83706538 PHR
Bytes: ~1432 **Priority:** high **Dust:** no **Change:** 0.00000000 PHR

☐ Custom change address Enter a Phore address (e.g. PCYiHgGJJ...) ☒ Split UTXO 6 UTXO Size: 958.63951089

Pay To: Enter a Phore address (e.g. PCYiHgGJJ6xGHqivmdZrYjRnhaYf6AJ2Mp)

Label: Enter a label for this address to add it to your address book

Amount: PHR

เมื่อไรที่คุณต้องการแก้ threshold หรือ input size ก็ทำตามขั้นตอนด้านบนเหมือนเดิม

โพสต์ค่าที่คุณเจอได้ใน ห้อง Phore Discord

<https://discord.gg/Aucncz5>

<https://phore.io>