



Ćwiczenia 55 – Hyper-V

1. Zaloguj się na konto administrator.
2. Otwórz: <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016#:~:text=Microsoft%20Hyper%2DV%20Server%202016%20is%20a%20stand%2Dalone%20product,s erver%20utilization%20and%20reduce%20costs.>
3. Zainstaluj rolę Hyper-V. Menedżer serwera -> Zarządzaj -> Dodaj usuń rolę



4. Uruchom przystawkę Menedżer funkcji Hyper-V.



5. Stwórz nową maszynę.

Kreator nowej maszyny wirtualnej

Określanie nazwy i lokalizacji

Zanim rozpoczniesz

Określanie nazwy i lokalizacji

Określanie generacji

Przypisywanie pamięci

Konfigurowanie sieci

Podłączanie wirtualnego dysku twardego

Opcje instalacji

Podsumowanie

Wybierz nazwę i lokalizację tej maszyny wirtualnej.

Ta nazwa jest wyświetlana w menedżerze funkcji Hyper-V. Zaleca się użycie nazwy ułatwiającej identyfikację tej maszyny wirtualnej, na przykład nazwy odpowiedniego systemu operacyjnego gościa lub obciążenia pracą (zestawu procesów).

Nazwa: Win Serv 2016 Ess

Na potrzeby przechowywania maszyny wirtualnej można utworzyć folder lub użyć już istniejącego. W przypadku niewybrania folderu maszyna wirtualna jest zapisywana w domyślnym folderze skonfigurowanym dla tego serwera.

☐ Zapisz maszynę wirtualną w innej lokalizacji

Lokalizacja: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\ Przeglądaj...

⚠ Jeśli planujesz tworzenie punktów kontrolnych tej maszyny wirtualnej, wybierz lokalizację z wystarczającą ilością wolnego miejsca. Punkty kontrolne zawierają dane maszyny wirtualnej i mogą wymagać dużej ilości miejsca.

< Wstecz **Dalej >** Zakończ Anuluj

6. Przypisanie pamięci.

Kreator nowej maszyny wirtualnej

Przypisywanie pamięci

Zanim rozpoczniesz

Określanie nazwy i lokalizacji

Określanie generacji

Przypisywanie pamięci

Konfigurowanie sieci

Podłączanie wirtualnego dysku twardego

Opcje instalacji

Podsumowanie

Określ ilość pamięci, jaka ma zostać przydzielona tej maszynie wirtualnej. Można określić ilość pamięci z zakresu od 32 MB do 12582912 MB. W celu zwiększenia wydajności określ większą ilość pamięci niż zalecana dla danego systemu operacyjnego.


Pamięć początkowa: 4096 MB

☐ Użyj pamięci dynamicznej dla tej maszyny wirtualnej.


i Ustalając, ile pamięci przypisać maszynie wirtualnej, należy wziąć pod uwagę zamierzone wykorzystanie tej maszyny i system operacyjny, który będzie na niej uruchomiony.

< Wstecz **Dalej >** Zakończ Anuluj


7. Konfigurowanie sieci.




8. Podłączenie wirtualnego dysku twardego.




9. Wybór nośnika instalacji.




10. Ustawienia wirtualnej maszyny.



11. Uruchom, następnie połącz.



12. Akcja -> Alt + Ctrl +Del



13. KONIEC.