

Windows 10 Docker & GUI


[下载安装xming](#)
[启动powershell](#)
[运行docker](#)
[参考](#)

win10安装docker启动容器调用图形界面报错。

Windows 10 Docker & GUI

下载安装xming

[xming download](#)



修改xming安装目录中的X0.hosts。

配置xming，新增本地ip，并保存。



```
localhost  
192.168.31.224
```


启动XLaunch.exe


XLaunch.chm	2007/4/13 11:17	编译的 HTML 帮助...	113 KB
XLaunch.exe	2007/5/3 17:43	应用程序	838 KB
XLaunch.xsd	2007/1/22 15:56	XSD 文件	4 KB
Xming.exe	2007/5/3 17:43	应用程序	2,057 KB
Xming	2019/6/20 17:02	Internet 快捷方式	1 KB

按如下配置：

XLaunch.chm	2007/4/13 11:17	编译的 HTML 帮助...	113 KB
XLaunch.exe	2007/5/3 17:43	应用程序	838 KB
XLaunch.xsd	2007/1/22 15:56	XSD 文件	4 KB
Xming.exe	2007/5/3 17:43	应用程序	2,057 KB
Xming	2019/6/20 17:02	Internet 快捷方式	1 KB



 Additional parameters



Specify parameter settings
Enter clipboard, remote font server, and all other parameters.

☒ Clipboard
Start the integrated clipboard manager


☒ No Access Control
Disable Server Access Control


Remote font server (if any)

Additional parameters for Xming

Additional parameters for PUTTY or SSH

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消 帮助

 Finish configuration



Configuration complete
Choose whether to save your settings to an XML file.

Click Finish to start Xming.

You may also 'Save configuration' for re-use (run automatically or alter via -load option).

☐ Include PUTTY Password as insecure clear text

< 上一步(B) 完成 取消 帮助

保存配置到， %appdata%目录， 例如我的C:\Users\x1c\AppData\Roaming

启动powershell

PowerShell设定本地ip， set-variable -name DISPLAY -value 192.168.31.224:0.0

运行docker

```
docker run --rm -e DISPLAY=$DISPLAY ...
```

参考

[ref-1](#)

[ref-2](#)