



# Configurar cuenta de correo en Evolution


Una vez que abierto nuestro correo, Vamos al menú **Herramientas** y elegimos la opción **Configuración**.




Elegimos la primer opción que es **Cuentas de Correo** ✓ y hacemos un click en el botón **Añadir**



Nos mostrará la bienvenida al asistente para configurar una nueva cuenta.



Próximo paso en el asistente es poner **nombre completo** y una **dirección de correo electrónico**. Ej. **usuario@tpitic.com.mx**



**Asistente de cuentas de Evolution**

### Identidad

Por favor escriba debajo su nombre y dirección de correo. Los campos opcionales no hace falta que los rellene, a menos que quiera incluir en las cartas que envíe.

Información requerida:

Nombre completo:

Dirección de correo:

Información opcional:


Responder a:

Organización:

Click Siguiente

Anterior Siguiente Cancelar

Elegimos ahora en la pantalla siguiente, de la lista del tipo de servidor, **POP** que es para lo que lo queremos



**Asistente de cuentas de Evolution**

### Recibiendo mensajes

Por favor rellene la información acerca del servidor de correo de entrada. Si no está seguro, pregúntele a su administrador de sistemas o a su Proveedor de Servicios de Internet.

Tipo de servidor: **POP**

Descripción: Para IMAP

Configuración: Mbox estándar de Unix

Servidor: Entrega local

Nombre de usuario: Directorios de correo en formato Maildir

Usar conexiones: Directorios de correo en formato MH

Autenticación:


Tipo de autenticación: Contraseña

☐ Recuerda esta contraseña

Nota: No se le pedirá una clave hasta que conecte por primera vez

Anterior Siguiente Cancelar

A continuación ponemos nuestro servidor de correo entrante, en este ejemplo **pop.tpitic.com.mx**



Asistente de cuentas de Evolution

### Recibiendo mensajes

Por favor rellene la información acerca del servidor de correo de entrada. Si no está seguro, pregúntele a su administrador de sistemas o a su Proveedor de Servicios de Internet.

Tipo de servidor: POP

Descripción: Para conectarse y descargar correo de servidores POP.

Configuración

Servidor: pop.tpitic.com.mx

Nombre de usuario: lromero

Usar conexiones seguras (SSL): Nunca

Autenticación

Tipo de autenticación: Contraseña

☐ Recuerda esta contraseña


Nota: No se le pedirá una clave hasta que conecte

Click Siguiente

Anterior Siguiente Cancelar

Ahora nos toca configurar el servidor de correo saliente, que en esta otra pantalla usamos **smtp.tpitic.com.mx**, **Seleccionamos del combo Tipo de servidor(SMTP)**

**NOTA:** Es importante no olvidar seleccionar el campo **El servidor requiere autenticación**, si no lo seleccionamos nuestra configuración no funcionara.



Asistente de cuentas de Evolution

### Enviando correo

Por favor escriba debajo la información acerca de como enviar su correo. Si no está seguro, pregúntele a su administrador de sistemas o a su Proveedor de Servicios de Internet.

Tipo de servidor: SMTP

Descripción: Para enviar correo por medio de una conexión a un servidor remoto usando SMTP.

Configuración del servidor

Servidor: smtp.tpitic.com.mx

Usar conexiones seguras (SSL): Nunca

☒ El servidor requiere autenticación

Autenticación

Tipo de autenticación: PLAIN


Nombre de usuario: lromero

☐ Recuerda esta contraseña

Click Siguiente

Anterior Siguiente Cancelar

Bueno, hemos llegado al final, y nos da la opción de capturar un nombre a esta cuenta, un nombre con el que la veremos a la hora de bajar y enviar correo, y en otros lugares más.



El asistente nos avisa que la cuenta ya está lista para ser usada. Podemos ahora bajar correo.

