

# راهنمای قالب رزومه کار

## نحوه نصب قالب

برای نصب قالب های HTML فقط کافیست فایل قالب را در هاست خود در پوشه Public\_html قرار دهید و آن را استخراج کنید و به سادگی قالب شما آماده است.

## تغییر مقادیر دیفالت

به صورت پیش فرض فونت، رنگ، جهت متن و... تعیین شده است که برای تغییر این مقادیر می توانید وارد فایل style.css قسمت root شوید و مقدار دلخواه خود را به صورت پیش فرض تعیین کنید.

تغییر فونت = -font

تغییر رنگ اصلی = -one-color

تغییر رنگ فرعی = -tow-color

تغییر رنگ پس زمینه = -bg-body

تغییر رنگ Div ها = -bg-div

تغییر رنگ متن = -text-color

```
62  √ :root {  
63      --font: "Vazir";  
64  
65      --one-color: #FFCC00;  
66      --tow-color: #000;  
67      --bg-body: #f2f2f2;  
68      --bg-div: #fff;  
69      --text-color: #000;  
70  }
```

## تغییر جهت صفحه

همچنین برای تغییر جهت از راست چین به چپ چین به صورت پیش فرض فقط کافیه در فایل index.html و blog.html در تگ body اتریبیوت dir را برابر با ltr قرار دهید.

```
22 <body dir="rtl">
```

## تغییر کلمات متغیر صفحه اصلی

برای تغییر مقادیر دیفالت متن متغیر صفحه اصلی از فایل script.js در خط 317 برای نسخه فارسی در خط 321 و برای نسخه انگلیسی کنترل می شوند.

```
317 var fixedWord = "من یک";  
318 var variableWords = ["گرافیکست", "برنامه نویس", "طراح سایت"]; // کلمات متغیر را اینجا قرار دهید  
319  
320 if (document.body.dir == 'ltr') {  
321     fixedWord = "I am one";  
322     variableWords = ["programmer", "Graphic Designer", "site designer"];  
323 }  
324
```

موفق باشید.