

自助终端客户端

程序部署



内蒙古安奈吉节能技术有限公司

（版权所有）

自助终端客户端程序部署

(v2.0)

- 一、安装 Java JDK 1.6, 并设置 JAVA_HOME 环境变量
- 二、将文件 stm-client.rar 文件夹减压缩到 c:\program files\stm-client 目录中, stm 文件夹包含 bin、conf、lib、log
- 三、测试程序: 运行 bin\App.bat, dos 窗口中,会出现控制台(这时你的 jar 已经被调用); 如果控制台提示找不到配置文件, 编辑 app.bat 文件, set _WRAPPER_CONF="c://program files//stm-client//conf//wrapper.conf"
- 四、安装服务: 运行 server/bin/InstallApp-NT.bat 将把你的应用(此处为 server)安装到 Win32 系统服务中。打开控制面板—管理程序—服务, 看到 server 已经在系统服务中了, 其他用法就与我们熟悉的 Windows 服务一样了。

bin/App.bat 控制台方式运行程序

bin/InstallApp-NT.bat 安装服务

bin/UninstallApp-NT.bat 删除服务

可以用命令方式删除服务: sc delete stm

启动服务: sc start stm

- 五、Lib 文件夹包含文件:

commons-beanutils-core-1.8.0.jar

commons-digester-1.8.jar

commons-logging-api-1.1.jar

imksmart-util-1.0.jar

imksmart-robot-1.3.jar

log4j-1.2.9.jar

mysql-connector-java-5.0.8-bin.jar

sigar-1.6.4.jar

wrapper.jar

stm-2.x.jar


sigar-amd64-winnt.dll


sigar-x86-winnt.dll

wrapper.dll

win32com.dll

六、配置温度采集程序

拷贝 RealTemp.rar 文件到当前目录下，解压缩，将 RealTemp.exe 的快捷键文件拖至启动项。运行 RealTemp.exe 文件，点击设置，进入如下界面：log File 值 10 秒， Start Minimized、Minimized on close、 Disable Turbo 项打勾，同时在  处打对勾。



七、BIOS 设置

在 bios 中设置，来电开机，6 点整自动开机

八、测试

发送 socket 请求，。。。。