



*Pronafim*

## ***Módulo Valida-Finafim***

*Manual de Instalación y Actualización*

*Para Imf incorporadas al Fideicomiso del Programa Nacional de  
Financiamiento al Microempresario*

***Última versión del Manual Junio de 2008***




<b>INSTALACIÓN DEL MÓDULO.....</b>	<b>3</b>
<i>Bajar de internet y ejecutar instalador .....</i>	<i>3</i>
<i>Habilitar macros en Excel anterior a 2007.....</i>	<i>4</i>
<i>Habilitar Macros en Excel 2007.....</i>	<i>5</i>
<b>ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN.....</b>	<b>7</b>
<i>Organizar archivos históricos.....</i>	<i>7</i>
<b>ACTUALIZACIONES.....</b>	<b>7</b>
<i>Actualizar Módulo y Catálogos.....</i>	<i>7</i>
<i>Actualizar archivo de Localidades.....</i>	<i>8</i>



Baje el archivo instalador Módulo Valida-FINAFIM de la página del programa <http://www.pronafim.gob.mx> y ejecute los siguientes pasos:

1. Hacer Doble Clic sobre el icono del archivo instalador.
2. Ingresar contraseña proporcionada por correo electrónico y hacer clic en el botón **Aceptar**



3. Hacer clic en el botón **Instalar** en el cuadro que aparece después de ingresar la contraseña.

En C:\ se crea una carpeta con el siguiente contenido:



#### **Módulo Valida-FINAFIM**



**FINAFIM**, archivo de Access con los catálogos <sup>1</sup>.



**FINAFIM**, el ejecutable de la aplicación.



**LOCALIDADES**, el catálogo de localidades de INEGI <sup>2</sup>.



**Documentación**, con dos manuales:



Guía de Usuario Módulo Valida-FINAFIM.



Manual de Instalación y Actualización.



**Históricos**, de uso opcional, para el control de los archivos históricos.


Para instalar en otros equipos de cómputo, basta con seguir los mismos pasos descritos copiando el archivo ejecutable descargado en la máquina donde se quiera instalar.

<sup>1</sup> El usuario no tiene acceso a este archivo, sin embargo los catálogos se encuentran disponibles en el Módulo. Ver "Guía de Usuario". Nota: **NO** es necesario tener instalado Access.

<sup>2</sup> Este es el único catálogo que no se encuentra en el módulo y el que hay que consultar de manera externa.


## Habilitar macros en Excel anterior a 2007

Si al correr el módulo  **FINAFIM** se muestra el siguiente mensaje:





Ejecute los siguientes pasos:

1. Clic en menú **Herramientas** de la barra de menús y clic en **Opciones**
2. Se muestra el siguiente cuadro. Hacer Clic en la pestaña **Seguridad** y clic en **Seguridad de macros...**




3. Clic en la pestaña **Nivel de seguridad** y en opción **Medio**.




Cada vez que ejecute el módulo  **FINAFIM** se mostrará un cuadro de diálogo donde hay que elegir la opción **Habilitar macros**.

Si abre otro archivo con macros y no está seguro de su procedencia o seguridad, puede elegir la opción **Deshabilitar macros**.

### Habilitar Macros en Excel 2007


Si al ejecutar el módulo  **FINAFIM**, no se muestra el menú Valida-Finafim y aparece el siguiente mensaje debajo de las cintas:




Ejecute los siguientes pasos:

1. Clic en Botón de Excel 


2. Clic en **Opciones de Excel**




3. Clic en **Centro de Confianza** y en **Configuración del Centro de Confianza**



4. Clic en **Ubicaciones de confianza** y en **Agregar nueva ubicación...**




5. Seleccionar la ruta donde se encuentra la carpeta del módulo y marcar la casilla de ☒ las subcarpetas de esta ubicación también son de confianza:



Las macros estarán habilitadas de ahora en adelante para la carpeta y subcarpetas indicadas.

## Organización de información

### Organizar archivos históricos

Cada vez que se realiza un proceso de información, el sistema genera 4 archivos que corresponden a la información de créditos, clientes, anexo C y el registro de errores. Con la finalidad de tener una mejor organización se recomienda moverlos a la carpeta  **HISTÓRICOS** que se encuentra en la ruta de instalación de la aplicación (C:\Módulo Valida-FINAFIM\HISTÓRICOS)

Esta carpeta se genera en el proceso de instalación y pueden crearse subcarpetas en ella, según la conveniencia del usuario.


## Actualizaciones

### Actualizar Módulo y Catálogos

Las nuevas versiones se bajan de la misma manera en la página del programa y el procedimiento es exactamente igual al descrito en el punto de INSTALACIÓN.

Importante tomar en cuenta:

- La nueva versión debe instalarse en la misma ruta en donde esté la anterior que por default es C:\
- Se enviarán dos mensajes de advertencia de que los archivos anteriores serán remplazados por los nuevos y en ambos casos debe seleccionar la opción ☒ Sí



- Si lo anterior no sucede, es señal de que no se está instalando en el mismo destino que la versión anterior. Hay que volver a ejecutar el proceso de auto-extracción con el archivo ejecutable, asegurándose de seleccionar la ruta correcta.
- Se puede actualizar el Módulo (📁 **FINAFIM**) o los catálogos (📁 **FINAFIM**) o ambos, porque los catálogos se actualizan conforme se liberan los oficiales de instancias como Inegi o Renapo, y el Módulo porque se realizan mejoras.

#### Actualizar archivo de Localidades

Cuando se realiza una actualización de los catálogos con el archivo 📁 **FINAFIM**, es necesario correr la actualización del archivo 📁 **LOCALIDADES**, en la misma ubicación.

Ejecute los siguientes pasos:

1. Abra el archivo 📁 **LOCALIDADES**
2. Ubíquese en la hoja **INDICE**
3. Clic en **Actualiza Catálogo**
4. Al terminar la actualización el sistema avisa que el proceso ha concluido
5. **Guardar** documento

No es necesario correr este procedimiento hasta que sea enviada una nueva versión.