

ملاحظات تسجيل الدخول والخروج في تطبيق كويك ستيب (المتدرب، المدرب)

التطبيقات:

١. بعد تسجيل الدخول للتطبيق لا يمكن تسجيل الخروج
٢. لا يوجد خانة لتسجيل الخروج في التطبيق
٣. لا يمكن حذف الحساب من الايمن من خانة (المدرّبون او المتدربون).
٤. لا بد من حذف الحساب من خانة (الأعضاء) في الايمن حتى يتمكن من حذف الحساب واستعمال الرقم مرة أخرى (أي ان خانة الأعضاء هي التي يمكن التعديل والحذف من خلالها وتعمل بشكل صحيح)
٥. لا توجد خانة توضح في بيانات الأعضاء هل الحساب خاص بالمدرّب او المتدرب.
٦. عند طلب استعادة الرمز السريع لايميل (المدرّب) من حساب (المتدرب) ينقلنا الى صفحة (إعادة تعيين رمز الدخول السريع).
٧. لا تصل رسالة على الايميل عند طلب استعادة الرمز السريع.
٨. الرمز السريع في الايمن لا ينعكس بشكل صحيح (أي ان الرمز في الايمن يضاف بشكل تلقائي ومختلف عن المختار عند انشاء الحساب).

تطبيق المدرب:

<p>Page Not Found ></p> <p>GoException: no routes for location: /otp-verification</p> <p> Home</p>	<p>عند انشاء حساب للمدرب تظهر صفحة بيضاء لا بد من الانتقال للتطبيق من خلال كلمة (home).</p>
--	---

مقترحات لتحسين تجربة الاستخدام في تطبيق المدرب و المتدرب

- لتجربة افضل يفضل طلب ال(OTP) يكون لأول مرة فقط اثناء التسجيل.
- عند تسجيل الدخول يفضل عدم طلب رقم الهاتف مرة أخرى ويكون محفوظ تلقائياً، والذي يطلب فقط هو رمز الدخول السريع.
- يفضل عند نسيان رمز الدخول السريع استرجاع الرمز عن طريق رقم الهاتف وليس الايميل.

<p>> إعادة تعيين رمز الدخول السريع</p> <p>لبريد الإلكتروني</p> <input type="text"/> <p>لكود المرسل عبر البريد</p> <input type="text"/> <p>رمز الدخول السريع الجديد</p> <input type="text"/> <p>تأكيد رمز الدخول السريع</p> <input type="text"/> <p>تأكيد</p> <p>لم تتلق البريد الإلكتروني؟ تحقق من الرسائل الغير مرغوب فيها أو جرب بريدًا إلكترونيًا آخر</p>	<ul style="list-style-type: none">● يفضل إزالة هذه الخانة أو تغيير صياغتها لانه لا يمكن كتابة بريد الكتروني غير مسجل بالتطبيق وغير ممكن كتابة بريد الكتروني سوى المسجل به؟
--	--

--	--