


Практическая работа №27

Тема: Распределение нагрузки маршрутизатором (eigrp)

Выполнил: Емельянов Иван ИС223

1. В первую очередь была построена сеть



2. Далее, я провел настройку маршрутизаторов

Роутер1

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa4/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.3.200 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet4/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet4/0, chang

Router(config-if)#int fa5/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.5.200 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet5/0, changed state to down
Router(config-if)#
Router(config-if)#ro eigrp 100
Router(config-router)#net 192.168.3.0
Router(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 192.168.3.100 (FastEthernet4
adjacency
```

Роутер3

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa4/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.4.200 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet4/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet4/0, changed state to up

Router(config-if)#int fa5/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.6.200 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet5/0, changed state to down
Router(config-if)#
Router(config-if)#ro eigrp 100
Router(config-router)#net 192.168.4.0
Router(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 192.168.4.100 (FastEthernet4/0) is up: new
adjacency

Router(config-router)#net 192.168.6.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
```

3. После всех проделанных действий прошла проверка работоспособности

