

更改mac中root权限

- 首先输入在mac终端输入：

```
sudo passwd root
```

- 然后输入新的密码，在重复输入刚刚设定的新密码；
- 再输入命令

```
su
```

- 再次输入密码，便更改完成了

```
huhuhudeMac-mini:~ huhuhu$ sudo passwd root
Changing password for root.
New password:
Retype new password:
.huhuhudeMac-mini:~ huhuhu$ su
Password:
sh-3.2# curl "https://nodejs.org/dist/latest/node-${VERSION:-$(wget -qO- https://
/nodejs.org/dist/latest/ | sed -nE 's|.*>node-(.*)\.pkg</a>.*|\1|p')}.pkg" > "$H
OME/Downloads/node-latest.pkg" && sudo installer -store -pkg "$HOME/Downloads/no
de-latest.pkg" -target "/"
sh: wget: command not found
```

更改完成后终端中的用户名发生了变化；


更改linux中root权限

- 首先在终端输入” sudo passwd -u root” ， 然后输入原有的linux密码；
- 再输入 “sudo passwd root” ， 开始设置新的密码， 然后再次输入新密码；
- 输入 “su -” ， 输入新设置的密码， 确认是否已经开启最高权限， 根据终端的用户名显示为 “root@+用户名+电脑型号” 表示root权限已成功开启；
- 输入 “exit” 退出root权限登录；

```
huhuhuhu@huhuhuhu-Lenovo-G50-80:~$ sudo passwd -u root
[sudo] password for huhuhuhu:
passwd: 密码过期信息已更改。
huhuhuhu@huhuhuhu-Lenovo-G50-80:~$ sudo passwd root
输入新的 UNIX 密码:
重新输入新的 UNIX 密码:
passwd: 已成功更新密码
huhuhuhu@huhuhuhu-Lenovo-G50-80:~$ su -
密码:
root@huhuhuhu-Lenovo-G50-80:~# exit
注销
huhuhuhu@huhuhuhu-Lenovo-G50-80:~$
```

- 然后设置登录面板，使其实现root登录，
- 进入/usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/
- 编辑: 50-unity-greeter.conf
- 添加如下代码,保存退出

```
user-session=ubuntu
greeter-show-manuallogin=true
all-guest=false
```




更改windows中root权限

- 首先打开”开始”，在底部输入“cmd”，单击右键选择“以管理员身份运行（A）”，打开后便是最高权限运行；



最高权限运行（访问系统文件）



普通权限运行（访问用户文件）

