



commuf@接続ツール

アクセスコミュファ接続オプションをご利用の際は、「IIJ4Uホームページ」お客様情報＞オプションの設定と解除」で該当オプションの設定をONにする必要があります。


初めて設定をする

STEP 1



「commuf@接続ツール」アイコンをダブルクリックします。

STEP 2



「新規プロファイルの作成」アイコンをダブルクリックします。

STEP 3



▼分かりやすい名称を入力して下さい。

任意の名前を入力
(例：IIJ)

「次へ」をクリックします。

STEP 4



▼ユーザー名を入力して下さい

お客様のPPPログイン名に「@iiij.ad.jp」を追加したものを入力
(例：pfXXXXXXXXX@iiij.ad.jp)

▼パスワードを入力して下さい


お客様のPPPパスワードを入力

▼再度パスワードを入力して下さい

お客様のPPPパスワードを入力


「次へ」をクリックします。

STEP 5




「完了」をクリックします。

STEP 6



「生成されたアイコン (例：IIJ)」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。

STEP 7



入力事項を確認し、「TCP」タブをクリックします。

▼IPアドレスを自動的に取得

項目を選択

▼DNS/NBNSサーバーアドレスを指定

項目を選択

▼プライマリDNS

「210.130.0.1」を入力

▼セカンダリDNS

「210.130.1.1」を入力

▼IPヘッダ圧縮を使う

項目をチェック

▼リモートネットワーク上のデフォルトゲートウェイを使用する

項目をチェック

「OK」をクリックします。


以上で基本的な設定は終了です。

STEP
1



「commuf@接続ツール」アイコンをダブルクリックします。

STEP
2



「生成されたアイコン（例：IIJ）」をダブルクリックします。

STEP
3




「接続」をクリックします。

STEP
4




接続に成功すると、タスクトレイに「commuf@接続ツールインジケータ」が表示されます。

STEP
5



接続を切る場合は、「生成されたアイコン（例：IIJ）」をダブルクリックします。

STEP
6



「切断」をクリックします。

STEP 7




切断に成功すると、左の画面に戻ります。

STEP 1




「commuf@接続ツール」アイコンをダブルクリックします。

STEP 2



「既に生成されているアイコン（例：IIJ）」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。

STEP 3



▼ユーザーID


お客様のPPPログイン名に「@iiij.ad.jp」を追加したものを入力
(例：pfXXXXXXX@iiij.ad.jp)

▼パスワード

お客様のPPPパスワードを入力

「TCP」タブをクリックします。

STEP 4



▼IPアドレスを自動的に取得

項目を選択

▼DNS/NBNSサーバーアドレスを指定

項目を選択

▼プライマリDNS

「210.130.0.1」を入力

▼セカンダリDNS

「210.130.1.1」を入力

▼IPヘッダ圧縮を使う

項目をチェック

▼リモートネットワーク上のデフォルトゲートウェイを使用する

項目をチェック

「OK」をクリックします。

以上で設定内容の変更は終了です。