




Windows Vista

フレッツ・ADSL/Bフレッツ接続オプションをご利用の際は、「IIJ4Uホームページ>お客様情報>オプションの設定と解除」で該当オプションの設定をONにする必要があります。フレッツ 光ネクストをご利用の場合は、「Bフレッツ接続オプション ファミリー・マンションタイプ」をONにしてください。


基本設定

STEP 1




「スタート」メニューから「接続先」を選択します。

STEP 2




「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックします。

STEP 3



「インターネットに接続します」を選択し、「次へ」をクリックします。

STEP 4



「ブロードバンド (PPPoE)」をクリックします。

STEP 5

▼ユーザー名

お客様のPPPログイン名に「@ij.ad.jp」を追加したものを
の入力

(例：pfXXXXXXXX@ij.ad.jp)

▼パスワード

お客様のPPPパスワードを入力

▼接続名

任意の名前を入力

(例：IJ)

「接続」をクリックします。

STEP 6




接続に成功すると、「インターネットに接続されています」
と表示されます。

「閉じる」をクリックします。

接続に失敗すると、「インターネット接続テストに失敗し
ました」と表示されます。

接続に失敗した場合はSTEP11に進みます。


STEP 7



「家庭」、「職場」、「公共の場所」から選択します。


既に選択している場合は表示されませんので、STEP8に
進みます。

STEP 8




「閉じる」をクリックします。

STEP 9



「スタート」メニューから「接続先」を選択します。


STEP 10



接続に成功すると、「切断するか、または別のネットワークに接続してください」と表示されます。
「切断」をクリックします。

接続に成功した場合、以上で基本的な設定は終了です。

STEP 11



接続に失敗すると、「インターネット接続テストに失敗しました」と表示されます。
接続に失敗した場合は、「接続をセットアップします」をクリックします。


STEP 12



「閉じる」をクリックします。
以上で基本的な設定は終了です。


接続アイコン の設定

STEP 1




「スタート」メニューから「接続先」を選択します。

STEP 2



「生成された接続 (例：IIJ)」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。


STEP 3



▼サービス名
任意の名前を入力
(例：IIJ)


「オプション」タブをクリックします。

STEP 4



「PPP設定」をクリックします。

STEP 5




▼LCP拡張を使う

項目のチェックを外す


「OK」をクリックします。

STEP 6



「ネットワーク」タブをクリックします。
「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。

STEP 7



▼IPアドレスを自動的に取得する

項目を選択

▼次のDNSサーバーのアドレスを使う

項目を選択

▼優先DNSサーバー

東日本エリア「210.130.1.1」、西日本エリア「210.130.0.1」を入力


▼代替DNSサーバー

東日本エリア「210.130.0.1」、西日本エリア「210.130.1.1」を入力

「OK」をクリックします。


「生成された接続（例：IIJ）のプロパティ」画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以上で基本的な設定は終了です。

STEP 1




「スタート」メニューから「接続先」を選択します。

STEP 2



「生成された接続（例：111）」を選択し、「接続」をクリックします。

STEP 3



▼ユーザー名

お客様のPPPログイン名に「@ij.ad.jp」を追加したものを入力


（例：pfXXXXXXXX@ij.ad.jp）

▼パスワード

お客様のPPPパスワードを入力

「接続」をクリックします。


STEP 4



「家庭」、「職場」、「公共の場所」から選択します。

既に選択されている場合は表示されませんので、STEP5に進みます。

STEP 5




「閉じる」をクリックします。

STEP 6




接続に成功すると、タスクトレイにインジケータが表示されます。

STEP 7




接続を切る場合は、「スタート」メニューから「接続先」を選択します。

STEP 8




「切断」をクリックします。

STEP 1




「スタート」メニューから「接続先」を選択します。

STEP 2



「既に生成されている接続（例：111）」を選択し、「接続」をクリックします。

STEP 3



▼ユーザー名

お客様のPPPログイン名に「@ij.ad.jp」を追加したものを入力


（例：pfXXXXXXX@ij.ad.jp）

▼パスワード

お客様のPPPパスワードを入力

「プロパティ」をクリックします。

STEP 4




▼サービス名

任意の名前を入力

（例：IJ）


「オプション」タブをクリックします。

STEP 5



「PPP設定」をクリックします。

STEP 6




▼LCP拡張を使う

項目のチェックを外す

「OK」をクリックします。


STEP 7



「ネットワーク」タブをクリックします。

「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。

STEP 8



▼IPアドレスを自動的に取得する

項目を選択

▼次のDNSサーバーのアドレスを使う

項目を選択

▼優先DNSサーバー

東日本エリア「210.130.1.1」、西日本エリア「210.130.0.1」を入力

▼代替DNSサーバー

東日本エリア「210.130.0.1」、西日本エリア「210.130.1.1」を入力

「OK」をクリックします。

「既に生成されている接続（例：IIJ）のプロパティ」画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以上で設定内容の変更は終了です。

本書は著作権法上の保護を受けています。
本書の一部あるいは全部について、著作権者からの許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複製、翻案、公衆送信等することは禁じられています。
IIJ、Internet Initiative Japanは、株式会社インターネットイニシアティブの商標または登録商標です。
その他、本書に掲載されている商品名、会社名等は各会社の商号、商標または登録商標です。

本文中では、™、®マークは表示しておりません。
©2007-2008 Internet Initiative Japan Inc. All rights reserved.
本サービスの仕様、及び本書に記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあります。

サービス名：IIJ4U
IIJ-4U107CA-0803CP-00001CS