



フレッツ接続ツール v3

フレッツ・ADSL / Bフレッツ接続オプションをご利用の際は、「IIJ4Uホームページ>お客様情報>オプションの設定と解除」で該当オプションの設定をONにする必要があります。フレッツ 光ネクストをご利用の場合は、「Bフレッツ接続オプション ファミリー・マンションタイプ」をONにしてください。


初めて設定をする

STEP 1




「フレッツ接続ツール」アイコンをダブルクリックします。

STEP 2



「新規プロファイルの作成」アイコンをダブルクリックします。

STEP 3



▼新しいプロファイル名を入力します。
任意の名前を入力
(例：IIJ)

「次へ」をクリックします。

STEP 4



▼この接続のユーザー名を入力

お客様のPPPログイン名に「@ij.ad.jp」を追加したものを入力
(例：pfXXXXXXXX@ij.ad.jp)

▼この接続のパスワードを入力


お客様のPPPパスワードを入力

▼パスワードの再入力

お客様のPPPパスワードを入力


「次へ」をクリックします。

STEP 5




「完了」をクリックします。

STEP 6



「生成されたアイコン（例：IIJ）」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。

STEP 7



入力事項を確認し、「TCP」タブをクリックします。

▼IPアドレスを自動的に取得

項目を選択

▼DNS/NBNSサーバーアドレスを指定

項目を選択

▼プライマリDNS

東日本エリア「210.130.1.1」、西日本エリア「210.130.0.1」を入力

▼セカンダリDNS

東日本エリア「210.130.0.1」、西日本エリア「210.130.1.1」を入力

▼リモートネットワークのデフォルトゲートウェイを使用します

項目をチェック

「OK」をクリックします。

以上で基本的な設定は終了です。

STEP
1



「フレッツ接続ツール」アイコンをダブルクリックします。

STEP
2



「生成されたアイコン（例：IIJ）」をダブルクリックします。


STEP
3



接続に成功すると、ステータス欄に「接続名（例：IIJ）正常に接続されました。」と表示されます。

接続を切る場合は、「生成されたアイコン（例：IIJ）」をダブルクリックします。

STEP
4



「はい」をクリックします。

STEP
5




切断に成功すると、ステータス欄に「接続名（例：IIJ）切断」と表示されます。

STEP 1




「フレッツ接続ツール」アイコンをダブルクリックします。

STEP 2



「既に生成されているアイコン（例：IJJ）」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。

STEP 3



▼ユーザー名


お客様のPPPログイン名に「@iij.ad.jp」を追加したものを入力
(例：pfXXXXXXXX@iij.ad.jp)

▼パスワード

お客様のPPPパスワードを入力

「TCP」タブをクリックします。

STEP 4



▼IPアドレスを自動的に取得

項目を選択

▼DNS/NBNSサーバーアドレスを指定

項目を選択

▼プライマリDNS

東日本エリア「210.130.1.1」、西日本エリア「210.130.0.1」を入力

▼セカンダリDNS

東日本エリア「210.130.0.1」、西日本エリア「210.130.1.1」を入力

▼リモートネットワークのデフォルトゲートウェイを使用します

項目をチェック

「OK」をクリックします。

以上で設定内容の変更は終了です。