



フレッツ接続ツール v1.5

フレッツ・ADSL / Bフレッツ接続オプションをご利用の際は、「IIJ4Uホームページ>お客様情報>オプションの設定と解除」で該当オプションの設定をONにする必要があります。フレッツ 光ネクストをご利用の場合は、「Bフレッツ接続オプション ファミリー・マンションタイプ」をONにしてください。NTT西日本のフレッツ接続ツールの操作方法も、以下で説明のNTT東日本のものと同様です。


初めて設定をする

STEP 1



「フレッツ接続ツール」アイコンをダブルクリックします。


STEP 2



「新規プロファイルの作成」アイコンをダブルクリックします。

[NTT西日本のフレッツ接続ツールの場合]
「テスト」アイコンは存在しません。


STEP 3



▼分かりやすい名称を入力して下さい。
任意の名前を入力
(例：IIJ)

「次へ」をクリックします。


STEP 4



▼ユーザー名を入力して下さい
お客様のPPPログイン名に「@ii.ad.jp」を追加したものを入力
(例：pfXXXXXXXX@ii.ad.jp)
▼パスワードを入力して下さい
お客様のPPPパスワードを入力
▼再度パスワードを入力して下さい
お客様のPPPパスワードを入力


「次へ」をクリックします。

STEP 5




「完了」をクリックします。

STEP 6



「生成されたアイコン（例：IIJ）」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。

STEP 7



入力事項を確認し、「TCP」タブをクリックします。

▼IPアドレスを自動的に取得

項目を選択

▼DNS/NBNSサーバーアドレスを指定

項目を選択

▼プライマリDNS

東日本エリア「210.130.1.1」、西日本エリア「210.130.0.1」を入力

▼セカンダリDNS

東日本エリア「210.130.0.1」、西日本エリア「210.130.1.1」を入力

▼IPヘッダ圧縮を使う

項目をチェック


▼リモートネットワーク上のデフォルトゲートウェイを使用する

項目をチェック

「OK」をクリックします。


以上で基本的な設定は終了です。

STEP
1




「フレッツ接続ツール」アイコンをダブルクリックします。

STEP
2



「生成されたアイコン（例：IJ）」をダブルクリックします。

STEP
3




「接続」をクリックします。

STEP
4



接続に成功すると、タスクトレイに「フレッツ接続ツールインジケータ」が表示されます。

STEP
5




接続を切る場合は、「生成されたアイコン（例：IJ）」をダブルクリックします。

STEP
6



「切断」をクリックします。

STEP
7




切断に成功すると、左の画面に戻ります。

STEP 1




「フレッツ接続ツール」アイコンをダブルクリックします。

STEP 2



「既に生成されているアイコン（例：IJJ）」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。

STEP 3



▼ユーザーID

お客様のPPPログイン名に「@ij.ad.jp」を追加したものを入力


(例：pfXXXXXXXX@ij.ad.jp)

▼パスワード

お客様のPPPパスワードを入力

「TCP」タブをクリックします。

STEP 4



▼IPアドレスを自動的に取得

項目を選択

▼DNS/NBNSサーバーアドレスを指定

項目を選択

▼プライマリDNS

東日本エリア「210.130.1.1」、西日本エリア「210.130.0.1」を入力

▼セカンダリDNS

東日本エリア「210.130.0.1」、西日本エリア「210.130.1.1」を入力

▼IPヘッダ圧縮を使う

項目をチェック

▼リモートネットワーク上のデフォルトゲートウェイを使用する

項目をチェック

「OK」をクリックします。

以上で設定内容の変更は終了です。