

# ASCII 與 KeyCode 碼

A P P E N D I X

# C

ASCII 碼

DEC	HEX	Symbol	DEC	HEX	Symbol	DEC	HEX	Symbol	DEC	HEX	Symbol
0	0	(NULL)	32	20		64	40	@	96	60	`
1	1	☐	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	☐	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	♥	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	♦	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	♣	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	♠	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	•	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	◼	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	9		41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	A	◼	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	B	♂	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	♀	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	D	♪	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	🎵	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	F	⚙	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	▶	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	◀	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	↕	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	!!	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	🏏	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	§	53	35	5	85	55	V	117	75	u
22	16	▬	54	36	6	86	56	U	118	76	v
23	17	⤵	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	↑	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	↓	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	➡	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	←	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	└	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	↔	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	▲	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	▼	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	△



## KeyCode 碼

按鍵	KeyCode	按鍵	KeyCode	按鍵	KeyCode	按鍵	KeyCode
BackSpace	8	Tab	9	Clear	12	Enter	13
Shift	16	Control	17	Alt	18	CapLock	20
Esc	27	Spacebar	32	PageUp	33	PageDown	34
End	35	Home	36	向左鍵	37	向上鍵	38
向右鍵	39	向下鍵	40	Insert	45	Delete	46
0	48	1	49	2	50	3	51
4	52	5	53	6	54	7	55
8	56	9	57	A	65	B	66
C	67	D	68	E	69	F	70
G	71	H	72	I	73	J	74
K	75	L	76	M	77	N	78
O	79	P	80	Q	81	R	82
S	83	T	84	U	85	V	86
W	87	X	88	Y	89	Z	90
F1	112	F2	113	F3	114	F4	115
F5	116	F6	117	F7	118	F8	119
F9	120	F10	121	F11	122	F12	123
NumLock	144	; :	186	= +	187	, <	188
- _	189	. >	190	/ ?	191	` ~	192
[ {	219	\	220	] }	221	' "	222

以下為數字鍵區

0	96	1	97	2	98	3	99
4	100	5	101	6	102	7	103
8	104	9	105	*	106	+	107
Enter	108	-	109	.	110	/	111