


# LXDE: LXTerminal Autostart einrichten



# LXTerminal Autostart einrichten

Wir haben das LXTerminal in die Anwendungsstartleiste eingetragen und auf dem Desktop platziert. Jetzt wollen wir das LXTerminal nach dem Login auch noch automatisch starten.


Dies kann auf zwei Arten erfolgen:

- über einen Einstellungsdialig
- über einen Eintrag im Autostart-Verzeichnis `~/.config/autostart/`


# LXTerminal Autostart über Einstellungsdialog einrichten

Dazu öffnen wir das Startmenü und wählen `Einstellungen` und `Default Applications for LXSession`.


# Startmenü - Einstellungen - Default Applications




# LXSession Configuration - Tab Autostart öffnen



# LXSession Configuration - "lxterminal" in das Formularfeld eintragen und auf Button "Hinzufügen" klicken



# LXSession Configuration - Button "Hinzufügen" geklickt



## **LXSession Configuration - Dialog schließen + Testen**

Nach dem Schließen des Dialogs aus der LXSession abmelden und wieder anmelden.

Nach dem Anmelden sollte das LXTerminal automatisch gestartet werden.



# LXTerminal-Autostart über Eintrag im Autostart-Verzeichnis

Im Verzeichnis `~/.config/autostart/` muss die Datei `lxterminal.desktop` vorliegen.

Die passende Vorlagen-Datei befindet sich im Verzeichnis `/usr/share/applications/` und heißt `lxterminal.desktop`. Diese muss in das Verzeichnis `~/.config/autostart/` kopiert werden.

```
hermann@debian:~$ cd .config/autostart/
```

```
hermann@debian:~/config/autostart$ ls -l
```

```
insgesamt 4
```

```
-rw-r--r-- 1 hermann hermann 194  1. Nov 17:00 lxrandr-autostart.desktop
```

```
hermann@debian:~/config/autostart$ cp /usr/share/applications/lxterminal.desktop .
```

```
hermann@debian:~/config/autostart$ ls -l
```

```
insgesamt 12
```

```
-rw-r--r-- 1 hermann hermann  194  1. Nov 17:00 lxrandr-autostart.desktop
```

```
-rw-r--r-- 1 hermann hermann 7321  3. Nov 17:24 lxterminal.desktop
```

## **LXTerminal Autostart testen**

Melden Sie sich aus der Desktop-Sitzung ab und wieder an.

Das LXTerminal sollte nach dem Login automatisch gestartet werden.