


MANUAL DE TIENDA

Proceso de instalación

Para instalar el panel de la tienda, solo tenemos que ejecutar “ [instoreshop.exe](#) ”





Al ejecutarlo, nos aparecerá ésta típica pantalla de instalación.

MANUAL DE TIENDA

Proceso de instalación

Aceptamos lo que nos pida el instalador y pulsamos **Start** para comenzar la instalación.



MANUAL DE TIENDA


Proceso de instalación

Una vez instalado, es necesario reiniciar el ordenador para que tome los cambios.

Ya reiniciado, nos vamos al menú de inicio de Windows y nos aparecerá el directorio *Instore Shop*.

Ésta carpeta contiene un enlace ([Panel Shop.html](#))

Desde ahí, podemos acceder al Panel de la Tienda.



MANUAL DE TIENDA

Configurar una tienda

Al iniciar sesión en una tienda que nunca ha sido configurada nos aparecerá el siguiente panel:

The screenshot displays a web interface for configuring a store. On the left is a sidebar with a gear icon and the text "Configurar Tienda". The main content area is titled "Configurar Tienda" and contains a form with the following elements:

- A label "Entidad" above a dropdown menu.
- The dropdown menu has the text "Selecciona una entidad" and a downward arrow.
- A green button labeled "Enviar" at the bottom right of the form.

La configuración de la tienda consiste en generar un dominio compuesto de las organizaciones a las que una tienda pertenece.

MANUAL DE TIENDA

Configurar una tienda

Una jerarquía de 6 organizaciones en la que siempre una depende de otra.

entidad → almacén → país → región → provincia → tienda

Vamos seleccionando entre las distintas jerarquías hasta dar con nuestra tienda.

Pulsamos **enviar** y listo.

La tienda queda configurada y el programa nos envía al menú principal de la tienda.

Configurar Tienda

Entidad

Eroski

Almacén

Almacen Norte

País

España

Región

Zaragoza

Provincia

Zaragoza

Tienda

ZA-J214

Eroski.Almacen Norte.España.Zaragoza.Zaragoza.ZA-J214

Enviar

MANUAL DE TIENDA

Estás son todas las secciones que tiene el menú de la tienda.

Es posible que una tienda tenga menos opciones de las que se ven aquí y esto, es debido a los privilegios que concede el administrador.

Tienda
≡ Programar Música
✉ Mensaje Normal
⚙ Dominios
🗪 Tienda

Vamos a entrar en detalle con cada una de ellas.

MUSICA

Para añadir música a nuestra tienda basta con copiar o arrastrar las carpetas que se quieran reproducir a un directorio llamado *Music*.

El directorio lo podemos encontrar en una de estas rutas:

C:\Program Files (x86)\Instore Shop\Music

C:\Program Files\Instore Shop\Music

Procurar no meter canciones sueltas en el directorio *Music*, ya que el programa solo toma las canciones que vienen en directorios de música.

Lo mejor es crear un listado de canciones, añadirlas a una carpeta y después copiar esa carpeta al directorio *Music*.

Una vez copiadas las carpetas, el reproductor comenzará a reproducir las canciones.

PROGRAMAR MUSICA

En esta sección, se seleccionan las carpetas de música que se van a reproducir.

Programar Música de la Tienda

Selecciona las carpetas que van a sonar

☐ JR

☒ Rock

Enviar

Si la tienda no tiene una programación, se irán reproduciendo aleatoriamente las carpetas que tenga en el directorio [Music](#).

MENSAJE NORMAL

Da la posibilidad de enviar un mensaje y se reproduce de manera inmediata.

Reproduce un mensaje de manera inmediata

Elige el mensaje

HolaMundo.mp3 ▼

Reproducir

Mientras un mensaje se esté reproduciendo no se podrá reproducir otro.

DOMINIOS

¿Que cosas tenemos que tener en cuenta acerca de los dominios?

Por seguridad, la sección de dominios solo es visible por el administrador del sistema para evitar modificar cosas que no se deben.

El administrador, ya sea en presencia o remotamente, se encargará de añadir los dominios adicionales o modificar la IP de servidor si se requiere.

DOMINIOS

Hay una zona donde podemos añadir *dominios extras*, a parte del que configuramos cuando iniciamos sesión por primera vez en la tienda.

Al igual que hicimos en la configuración de la tienda, es necesario añadir cada una de las organizaciones de manera jerárquica hasta formar el dominio completo.

Si no es así el sistema no nos dejará añadir un dominio extra.

Añadir Dominios Adicionales

Entidad

Eroski

Almacen

Almacen Norte

País

España

Región

Zaragoza

Provincia

Selecciona una provincia

Eroski.Almacen Norte.España.Zaragoza

Enviar

DOMINIOS

¿Para que sirve añadir un dominio extra?

La tienda se descarga la publicidad y los mensajes a través de un dominio.

Por defecto, se descarga los ficheros que tiene guardados en su dominio principal, aunque, es posible añadirle otros dominios.

Por ejemplo, una tienda que tiene una carnicería, pescadería y frutería. Cada una de ellas sería un dominio distinto con publicidad y mensajes específicos para ellas.

Por tanto, si quisiéramos que nuestra tienda tomara dichos ficheros, solo tendríamos que incluirlos en nuestro panel de dominios.

Si queremos que se baje la publicidad y los mensajes de la frutería, pues añadimos el dominio de frutería y listo, comenzaría a bajarse los ficheros que el administrador ha programado para ella.

DOMINIOS

Hay un panel modo informativo en el que mostramos el dominio principal y todos los dominios adicionales.

Dominios Actuales

Dominio Principal: Eroski.Almacen Norte.España.Zaragoza.Zaragoza.ZA-J214

Dominio Secundario: Eroski.Almacen Sur.España.Andalucia.Granada.Sierra Nevada

Reconfigurar

Como podemos ver, hay un botón (*Reconfigurar*) con el que hay que tener cuidado ya que si lo pulsamos restablece la configuración de la tienda y borra tanto el dominio principal como todos los extras.

Seguidamente, nos devuelve al panel de inicio y nos pide volver a configurarla.

DOMINIOS

IP de Servidor

Muestra la IP del servidor interno hacia donde apunta la tienda.

IP de Servidor

192.168.1.102:8080

Modificar

En caso de que la IP de servidor sea cambiada, también tendremos que cambiarla en la tienda. Sino, la tienda quedará sin comunicación con el servidor y no funcionará.

TIENDA

Horario de reproducción

Aquí es donde se añade una hora de inicio y fin de reproducción.

La tienda no comenzará a reproducir hasta que la hora actual esté entre el rango de fechas marcado.

Horario de Reproducción

Desde hasta las

Enviar

TIENDA

Volumen Global

Nos da la posibilidad de modificar el volumen general del reproductor.

Los valores van en un rango de números (del 128 hasta el 255).

El volumen por defecto es 128.

Volumen Global

Modificar

TIENDA

Estado de la Tienda

Panel de estado donde se nos informa del estado de conexión de la tienda (Activada o Desactivada). La desconexión puede darse por diversos motivos:

- Un mes sin conectarse o darse de alta en la tienda
- Tienda desactivada por parte del administrador
- Fallo de conexión con el servidor

Estado de la Tienda

Conexión de la tienda: **Activada**