

MANUAL DE TIENDA

Configurar una tienda

Al iniciar sesión en una tienda que nunca ha sido configurada nos aparecerá el siguiente panel:



The screenshot displays a web interface for configuring a store. On the left is a sidebar with a gear icon and the text "Configurar Tienda". The main content area is titled "Configurar Tienda" and contains a form with the following elements:

- A label "Entidad" above a dropdown menu.
- The dropdown menu has the text "Selecciona una entidad" and a downward arrow.
- A green button labeled "Enviar" at the bottom right of the form.

La configuración de la tienda consiste en generar un dominio compuesto de las organizaciones a las que una tienda pertenece.

MANUAL DE TIENDA

Configurar una tienda

Una jerarquía de 6 organizaciones en la que siempre una depende de otra.

entidad → almacén → país → región → provincia → tienda

Vamos seleccionando entre las distintas jerarquías hasta dar con nuestra tienda.

Pulsamos **enviar** y listo.

La tienda queda configurada y el programa nos envía al menú principal de la tienda.

Configurar Tienda

Entidad

Eroski

Almacen

Almacen Norte

País

España

Región

Zaragoza

Provincia

Zaragoza

Tienda

ZA-J214

Eroski.Almacen Norte.España.Zaragoza.Zaragoza.ZA-J214

Enviar

MANUAL DE TIENDA

Estás son todas las secciones que tiene el menú de la tienda. Es posible que una tienda tenga menos opciones de las que se ven aquí y esto, es debido a los privilegios que concede el administrador.

| |
|--------------------|
| Tienda |
| ≡ Programar Música |
| ✉ Mensaje Normal |
| ⚙ Dominios |
| 🗑 Tienda |

Vamos a entrar en detalle con cada una de ellas.

MUSICA

Para añadir música a nuestra tienda basta con copiar o arrastrar las carpetas que se quieran reproducir a un directorio llamado *Music*.

El directorio lo podemos encontrar en una de estas rutas:

C:\Program Files (x86)\Instore Shop\Music

C:\Program Files\Instore Shop\Music

Procurar no meter canciones sueltas en el directorio *Music*, ya que el programa solo toma las canciones que vienen en directorios de música.

Lo mejor es crear un listado de canciones, añadirlas a una carpeta y después copiar esa carpeta al directorio *Music*.

Una vez copiada la carpeta, el reproductor podrá reproducir las canciones.

PROGRAMAR MUSICA

En esta sección se puede hacer una selección de las carpetas de música que va a reproducir la tienda.

Programar Música de la Tienda

Selecciona las carpetas que van a sonar

☐ JR

☒ Rock

Enviar

Si la tienda no tiene una programación, se irán reproduciendo aleatoriamente las carpetas que tenga en el directorio Music.

MENSAJE NORMAL

Da la posibilidad de enviar un mensaje y se reproduce de manera inmediata.

Reproduce un mensaje de manera inmediata

Elige el mensaje

HolaMundo.mp3 ▼

Reproducir

Mientras un mensaje se esté reproduciendo no se podrá reproducir otro.

DOMINIOS

Se compone de dos partes:

La primera, es una zona donde podemos añadir *dominios extras*, a parte del que ya configuramos cuando iniciamos sesión por primera vez en la tienda.

Al igual que hicimos en la configuración de la tienda, es necesario añadir cada una de las organizaciones de manera jerárquica hasta formar el dominio completo.

Si no es así el sistema no nos dejará añadir un dominio extra.

Añadir Dominios Adicionales

Entidad

Eroski ▼

Almacen

Almacen Norte ▼

País

España ▼

Región

Zaragoza ▼

Provincia

Selecciona una provincia ▼

Eroski.Almacen Norte.España.Zaragoza

Enviar

DOMINIOS

La segunda parte, es un panel modo informativo en el que mostramos el dominio principal y todos los dominios adicionales.

Dominios Actuales

Dominio Principal: Eroski.Almacen Norte.España.Zaragoza.Zaragoza.ZA-J214

Dominio Secundario: Eroski.Almacen Sur.España.Andalucia.Granada.Sierra Nevada

Reconfigurar

Como podemos ver, hay un botón (*Reconfigurar*) con el que hay que tener cuidado ya que si lo pulsamos restablece la configuración de la tienda y borra tanto el dominio principal como todos los extras.

Seguidamente, nos devuelve al panel de inicio y nos pide volver a configurarla.

TIENDA

Horario de reproducción

Aquí es donde se añade una hora de inicio y fin de reproducción.

La tienda no comenzará a reproducir hasta que la hora actual esté entre el rango de fechas marcado.

Horario de Reproducción

Desde hasta las

Enviar

TIENDA

Estado de la tienda

Panel de estado donde se nos informa del estado de conexión de la tienda (Activada o Desactivada). La desconexión puede darse por diversos motivos:

- Un mes sin conectarse o darse de alta en la tienda
- Tienda desactivada por parte del administrador
- Fallo de conexión con el servidor

Estado de la Tienda

Conexión de la tienda: **Activada**

TIENDA

IP de Servidor

Muestra la IP del servidor interno hacia donde apunta la tienda.

IP de Servidor

192

.

168

.

1

.

173

:

9999

Modificar

En caso de que la IP del servidor sea cambiada, también tendremos que cambiarla en la tienda. Sino, la tienda quedará sin comunicación con el servidor y no funcionará.