


Remote Desktop

1. Toegang gebruiker

Wanneer je Remote Desktop opzet kan je bepalen welke gebruikers mogen verbinden met het toestel dat je vanop afstand wil beheren. Volg deze stappen om een gebruiker pxladmin aan te maken. We maken van de gebruiker pxladmin ook een domeinbeheerder.

1.1.Open Active Directory gebruikers en computers


1. Klik op het pijltje naar beneden naast pxldigital.local
2. Klik op de map "Users"
3. Klik op het icoon om een nieuwe gebruiker aan te maken



1.2. Maak een gebruiker aan met als gebruikersnaam pxladmin

- Maak een gebruiker aan met als gebruikersnaam pxladmin
- Geef in het volgende scherm tweemaal eenzelfde wachtwoord op.
- Vink de optie uit “Gebruiker moet wachtwoord bij volgende aanmelding wijzigen”
- Vink de optie aan “Wachtwoord verloopt nooit”
- ➔ Zo hoef je wanneer je de eerste keer aanmeld met de gebruiker pxladmin niet het wachtwoord te wijzigen.

Nieuw object: Gebruiker ×

 Maken in: pxldigital.local/Users

Voornaam: Initialen:


Achternaam:

Volledige naam:


Aanmeldingsnaam van de gebruiker:

Aanmeldingsnaam van de gebruiker (pre-Windows 2000):

1.3. Rechtermuisklik op de gebruiker PXL Beheerder in de map Users en kies voor “Eigenschappen”.



1.4. Klik op het tabblad “Lid van” en klik op de knop “Toevoegen”



1.5. Typ in het zoekveld “Domein” en klik op de knop “Controleren”

Groepen selecteren

Dit objecttype selecteren:

Groepen of Ingebouwde beveiligings-principals

Objecttypen...

Op deze locatie:

pxldigital.local

Locaties...

Geef de objectnamen op (voorbeelden):

Domein

Namen controleren

Geavanceerd...

OK

Annuleren

1.6. Selecteer in de lijst “Domeinadministrators” en klik op “OK”

Identieke namen gevonden

Er is meer dan één object met de naam Domein. Selecteer één of meer namen uit deze lijst, of geef de naam opnieuw op.

Identieke namen:

Naam	Beschrijving	In map
Domeinadministrators	Aangewezen administrators va...	pxldigital.local/Users
Domeincomputers	Alle werkstations en servers zijn...	pxldigital.local/Users
Domeincontrollers	Alle domeincontrollers in het do...	pxldigital.local/Users
Domeingasten	Alle domeingasten	pxldigital.local/Users
Domeingebruikers	Alle domeingebruikers	pxldigital.local/Users

OK

Annuleren

1.7. Klik in de volgende twee schermen op “OK”.

Groepen selecteren

Dit objecttype selecteren:

Groepen of Ingebouwde beveiligings-principals

Objecttypen...

Op deze locatie:

pxldigital.local

Locaties...

Geef de objectnamen op (voorbeelden):

Domeinadministrators

Namen controleren

Geavanceerd...

OK

Annuleren

Eigenschappen van PXL Beheerder

Inbellen Omgeving Sessies Extern beheer

Extern bureaublad-servicesprofiel COM+

Algemeen Adres Account Profiel Telefoons Organisatie Lid van

Lid van:

Naam	Active Directory Domain Services-map
Domeinadministr...	pxldigital.local/Users
Domeingebruikers	pxldigital.local/Users
Externe bureaubl...	pxldigital.local/Builtin

Toevoegen...

Verwijderen

Primaire groep: Domeingebruikers

Primaire groep instellen

U hoeft geen andere primaire groep in te stellen, behalve voor Macintosh-clients of POSIX-toepassingen.

OK


Annuleren

Toepassen

Help


1.8. Voeg de gebruiker pxladmin ook toe aan de groep “Administrators” door dezelfde stappen als hierboven te volgen. Het resultaat moet als volgt zijn.

Alleen gebruikers die lid zijn van de groep “Administrators” kunnen verbinden met een remote desktop op een Windows Server.




2. Remote Dekstop (Extern Bureaublad) activeren op Windows Server 2022


2.1. Open de Windows Instellingen en klik op “Systeem”




2.2. Klik in het linker menu op “Extern bureaublad” en schakel “Extern bureaublad” in.




2.3. Je krijgt de melding om Extern Bureaublad in te schakelen. Klik op “Bevestigen”



2.4. Selecteer “Gebruikers selecteren die extern toegang kunnen krijgen tot deze pc”




2.5. Klik op de knop “Toevoegen”




2.6. Selecteer gebruiker

- Typ "pxladmin" in het zoekveld
- Klik op de knop "Namen Controleren"
- Klik nadien op "OK"



2.7. Klik op OK om te bevestigen




- Extern bureaublad is nu actief.
- Volgende twee gebruikers hebben nu toegang via extern bureaublad op de Windows Server 2022: pxladmin en Administrator.

3 Vanuit Windows Client extern bureaublad naar Windows Server

3.1. Meld je met een domeingebruiker aan op je Windows 11 virtuele machine.



3.2. Open de applicatie “Externe Bureaublad”




3.3. Typ het IP adres in van de Windows Server waarop extern bureaublad actief staat en klik op “Verbinden”




3.4. Aanmelden gebruiker

- Standaard wil de “extern bureaublad” verbinden met de gebruiker waarmee je bent aangemeld.
- Wij willen echter verbinding maken met extern bureaublad met de gebruiker pxladmin.
- Klik onderaan op de tekst “Ander account gebruiken”



3.5. Vul de gebruikersnaam en wachtwoord in van de gebruiker pxladmin



The screenshot shows the 'Windows-beveiliging' (Windows Security) login window. The title bar includes a shield icon and the text 'Windows-beveiliging' with a close button. The main heading is 'Voer uw referenties in' (Enter your credentials). Below this, a message states: 'Deze referenties worden gebruikt om verbinding met 192.168.146.135 te maken.' (These credentials are used to make a connection to 192.168.146.135). There are two input fields: the first contains 'pxladmin' and the second contains masked characters (dots). A red rectangle highlights both input fields. Below the fields, it says 'Domein: PXLDIGITAL' (Domain: PXLDIGITAL). There is a checkbox labeled 'Mij onthouden' (Remember me) which is currently unchecked. Below this is a link 'Meer keuzes' (More choices). Underneath, there are two user options: 'Jan Janssens' with the domain 'PXLDIGITAL\jan.janssens' and 'Ander account gebruiken' (Use another account). At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'Annuleren' (Cancel). A red rectangle highlights the 'OK' button.

3.6. Beveiligingscertificaat. Klik op "Ja"

- Als je wil verbinden via remote desktop vraagt hij het certificaat te bevestigen.
- Wil je deze melding volgende keer niet meer krijgen? Vink dan de optie "Mij niet meer vragen voor verbindingen met deze computer."




The screenshot shows a 'Verbinding met extern bureaublad' (Connect to external desktop) dialog box. The title bar includes a shield icon and the text 'Verbinding met extern bureaublad' with a close button. The main heading is 'De identiteit van de externe computer kan niet worden geverifieerd. Wilt u toch verbinding maken?' (The identity of the external computer cannot be verified. Do you still want to make a connection?). Below this, a message states: 'De externe computer kan niet worden geverifieerd vanwege problemen met het beveiligingscertificaat. Doorgaan is mogelijk onveilig.' (The external computer cannot be verified due to problems with the security certificate. Continuing may be unsafe). There are two sections: 'Certificaatnaam' (Certificate name) showing 'Naam in het certificaat van de externe computer: PXLDigital-AD.pxldigital.local' and 'Certificaatfouten' (Certificate errors) showing 'Tijdens het valideren van het certificaat van de externe computer zijn de volgende fouten aangetroffen: Het certificaat is niet door een vertrouwde certificeringsinstantie uitgegeven.' (During the validation of the certificate of the external computer, the following errors were found: The certificate is not issued by a trusted certification authority). Below this, it asks 'Wilt u deze certificaatfouten negeren en toch verbinding maken?' (Do you want to ignore these certificate errors and still make a connection?). There is a checkbox labeled 'Mij niet meer vragen voor verbindingen met deze computer' (Don't ask me again for connections to this computer) which is currently unchecked. At the bottom, there are three buttons: 'Certificaat weergeven...' (Show certificate...), 'Ja' (Yes), and 'Nee' (No). A red rectangle highlights the 'Ja' button.

3.7. Je bent nu verbonden met Remote Desktop

Je beheert nu de Windows Server via “Extern Bureaublad”

- Je kan de verbinding sluiten door:
 - Je af te melden
 - Rechts bovenaan op het kruisje te klikken.



[server configureren](#)

[onderdelen toevoegen](#)

[toevoegen voor beheer](#)

[reep maken](#)

[verbinden met clouds services](#)