



TP-SEVEN

1_Création des 2 utilisateurs :


- Cliquez sur le bouton "Démarrer" dans le coin inférieur gauche de l'écran.




- Cliquez sur "Panneau de configuration".




- rechercher "Comptes d'utilisateurs" dans la barre de recherche du Panneau de configuration.




- Vous verrez plusieurs options, dont "Gérer un autre compte". Cliquez dessus



- Pour créer un nouveau compte, sélectionnez "Créer un nouveau compte".



- Entrez un nom pour le nouveau compte, la même méthode pour le 3eme utilisateur.




2_Création des mots de passe et modification de paramètre


- Après avoir créé les utilisateurs, appuyez sur «créer un mot de passe » puis mettez un mot de passe.

➔ Modifier le compte de "util2"


Modifier le nom du compte
Créer un mot de passe
Modifier l'image
Configurer le contrôle parental
Modifier le type de compte
Supprimer le compte
Gérer un autre compte




- Recherchez la gestion de l'ordinateur et cliquez sur «gestion de l'ordinateur»



- Cliquez sur « utilisateurs et groupes locaux » puis « utilisateurs »




- Cliquez sur le compte que vous souhaitez le modifier puis cochez « l'utilisateur ne peut pas changer son mot de passe »




- On peut voir ici que l'utilisateur ne peut pas modifier le mot de passe.


Changer votre mot de passe



- Pour que « util2 » puisse être « opérateur de configuration sur le réseau », appuyez sur « membre de », appuyez sur « utilisateurs », appuyez sur « ajouter... » puis sur « avancé ».



- Appuyez sur « rechercher » puis sur « opérateurs de configuration réseau » et enfin sur « ok ».




3- Configuration IP

- Vous tapez sur la ligne de recherche « cmd »

Programmes (1)

cmd




 Voir plus de résultats

cmd

Arrêter

- Pour changer la couleur, écrivez « color f0 » et pour voir notre configuration IP , écrivez « ipconfig »



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\jassaf>color f0
C:\Users\jassaf>ipconfig
```



```
C:\Windows\system32\cmd.exe

Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :

Statut du média. . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet Connexion au réseau local :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::29dc:3299:dfdb:5f05%11
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.138.128
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.138.2

Carte Tunnel isatap.localdomain :

Statut du média. . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain


Carte Tunnel isatap.{4B451E7C-0254-4D5F-80E5-FEEA964366AA} :


Statut du média. . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
```

4- Création d'un lecteur logique et partagePC

- Tapez « gestion des disques » et appuyez sur « créer et formater ... »


Panneau de configuration (1)




 Voir plus de résultats




- Appuyez sur click droite puis « réduire le volume... »



- Tapez « 20480 » pour avoir exactement 20Go



- Pour faire le partage 5Go , appuyez sur « nouveau volume simple... »




- Tapez « 5120 » pour avoir exactement 5Go

Spécifier la taille du volume

Choisir une taille de volume comprise entre la taille maximale et la taille minimale.

Espace disque maximal en Mo :	20479
Espace disque minimal en Mo :	8
Taille du volume simple en Mo :	<input type="text" value="5120"/>

- Indiquez « FAT32 » et tapez un nom de volume



- Appuyer sur « terminer » .

