



## Quota (سهمیه بندی دیسک، تقسیم بندی حافظه):


با استفاده از این تب می توانید دسترسی کاربران را به یک پارتیشن یا تمام پارتیشن ها را محدود کنید. این سهمیه بندی فقط در سیستم فایل NTFS وجود دارد و روی پارتیشن انجام می شود.



با انتخاب تب Quota، کادر مربوط به آن نمایش داده می شود.



در قسمت زیر می توانید میزان دسترسی را تعیین کنید.



در این قسمت، میزان حافظه ی مصرفی را که کاربر با رسیدن به این میزان فضای پیغام out of disk space، دریافت می کند را مشخص می کنیم. به عبارت دیگر مقدارفضایی است که کاربر می تواند قبل از گزارش ویندوز مبنی بر نزدیک شدن به حد نصاب خود استفاده کند را تنظیم می کند.


## ☐ Log event when a user exceeds their quota limit

در صورتی که بخواهید ویندوز xp، همیشه یک رویداد امنیتی برای استفاده غیرمجاز توسط کاربر ثبت کند، این گزینه را تیک بزنید. این به آن معنی است که اگر کسی سعی کند به صورت غیرمجاز، فضای بیشتری را استفاده کند، در سیستم ذخیره شود.

## ☐ Log event when a user exceeds their warning level


با انتخاب این گزینه، در صورتی که کاربر به هشدار در مورد اتمام فضای حافظه مجاز خود توجه نکند، یک پیام به مدیر سیستم ارسال می شود، مبنی بر این که، این کاربر توجهی به این اخطارها ندارد.

**توجه:** تنظیماتی که در این کادر انجام می دهیم، برای تمام کاربران اعمال می شود. اما اگر بخواهید برای کاربر یا کاربران خاصی این تنظیمات را انجام دهید، گزینه **Quota Entries...** را انتخاب می کنیم که باعث باز شدن کادر زیر می شود:




در کادر بالا می توان نام کاربر، میزان حافظه ای که به آن محدود شده، سطح اخطار، میزان استفاده از این حافظه بر حسب درصد و حالت کاربر که اگر ok باشد، یعنی همه چیز درست است و کاربر از حد حافظه عبور نکرده است. اگر warning باشد یعنی کاربر از سطح اخطار عبور کرده است و اگر پیام error باشد، یعنی از حد خود تجاوز کرده است.

برای این که سهمیه بندی را برای کاربر یا کاربران خاص منظور کنیم، از منوی Quota گزینه **new Quota Entry** را انتخاب می کنیم. با این کار، کادر زیر باز می شود.




این گزینه را انتخاب می کنیم که باعث نمایش کادر زیر می شود.

با انتخاب این گزینه، می‌توانیم لیست گروه‌ها و کاربران را ببینیم، و کاربر یا کاربرانی را که می‌خواهیم تنظیمات میزان استفاده از حافظه را برای آنها انجام دهیم، انتخاب کنیم.



با انتخاب کاربر مورد نظر، کادر زیر باز می‌شود.



که می‌توان تنظیمات مورد نظر را برای این کاربر یا کاربران مورد نظر انجام داد.