

修改PrtSc快捷鍵



怎麼改掉w11 的快捷鍵，我不想prt sc用來截圖



你可以透過以下幾種方法來「**取消或修改 Windows 11 的 PrtSc (Print Screen) 快捷鍵截圖功能**」，根據你要的是：

✅ 方式一：關閉「使用 PrtSc 開啟 Snipping Tool」的設定

這是 Windows 11 預設把 `PrtSc` 鍵用來啟動「剪取工具 (Snipping Tool)」的設定，關掉就可以：

1. 按 `Win + I` 開啟設定
2. 前往「輔助工具」→「鍵盤」
3. 找到「**使用 PrtSc 開啟畫面擷取**」或類似描述
4. 關閉它

☞ 這樣 `PrtSc` 就不會再開啟剪取工具了，但它可能仍然會被其他軟體使用（如 OneDrive 或其他截圖工具）。

✅ 方式二：關閉 OneDrive 的自動截圖功能（如果是 OneDrive 截圖）

如果按 `PrtSc` 後自動儲存截圖到 OneDrive：

1. 點選右下角 **OneDrive** 圖示（雲朵圖案）

2. 點右鍵 → 設定
3. 切到 備份 分頁
4. 把「自動將我截圖儲存到 OneDrive」取消勾選

✅ 方式三：透過登錄檔取消 **PrtSc**

若你想要完全禁止 **PrtSc** 功能（進階方法）：

“⚠️ 修改登錄檔需小心，建議備份！”

1. 按 `Win + R` → 輸入 `regedit` → Enter
2. 進入以下路徑：

```
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard
```

3. 在右側新增一個 `DWORD (32位元) 值`，名稱為：

```
PrintScreenKeyForSnippingEnabled
```

4. 設為 `0`
5. 重新啟動電腦

✅ 方式四：用第三方工具重定義快捷鍵

如果你想讓 `PrtSc` 做別的事（例如無作用、開特定程式），可以用 **AutoHotKey**：

1. 安裝 [AutoHotKey](#)

2. 建立一個 `.ahk` 檔案，內容範例如下：

```
PrintScreen::return ; 讓 PrtSc 什麼都不做
```

或

```
PrintScreen::Run notepad.exe ; 按下PrtSc開啟記事本
```

如果你告訴我你希望 **PrtSc** 做什麼動作或完全禁用，我可以幫你寫好完整的腳本或設定路徑給你！
你想怎麼改它？