

## Activer le mode sans échec

## Planète Data

 Re  
site search by freefind

Accueil

Tutoriels

Windows

Hit Logiciels


Conte

Windows 8 le **Mode sans échec** avec la touche **F8** n'existe pas. Il faut donc la créer manuellement.


Appuyez sur **Windows + C** et cliquez sur **Rechercher** dans la **Charm bar**.




Appuyez sur **Windows + C** et cliquez sur **Rechercher** dans le **Champ de recherche**.




ic droit sur l'icône **Invite de commandes** puis cliquez sur **Exécuter comme administrateur** en bas de l'écran.



e de commandes, saisissez **bcdedit /enum /v** et appuyez sur la touche **Entrée** de votre clavier.




ic droit dans la boîte de commandes et cliquez sur **Sélectionner tout**.




te est sélectionnée, appliquez le raccourci clavier **Ctrl + C**.



loc-notes est Collé.



Insérez cette commande dans le bloc-notes, `bcdedit /copy {Votre identificateur} /d "Votre description (Mode sans échec)"`, puis modifiez-la en conséquence dans le **Chargeur de démarrage Windows**.



Insérez la commande dans la boîte de commandes et appuyez sur la touche **Entrée**.

```

C:\
Administrateur : Invite de commandes

recoverysequence    <b9fea8bc-30f0-11e2-8f11-cfe4a42e9526>
integrityservices   Enable
recoveryenabled      Yes
allowedinmemorysettings  0x15000075
osdevice             partition=C:
systemroot            \Windows
resumeobject         <b9fea8ba-30f0-11e2-8f11-cfe4a42e9526>
nx                   OptIn
bootmenupolicy        Standard

C:\Windows\system32>bcdedit /copy {b9fea8bb-30f0-11e2-8f11-cfe4a42e9526} /d "Win
dows 8 (Mode sans échec)"

```

Entrée est créée

```

Administrator : Invite de commandes
recoverysequence {b9fea8bc-30f0-11e2-8f11-cfe4a42e9526}
integrityservices Enable
recoveryenabled Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
osdevice partition=C:
systemroot \Windows
resumeobject {b9fea8ba-30f0-11e2-8f11-cfe4a42e9526}
nx OptIn
bootmenupolicy Standard

C:\Windows\system32>bcdedit /copy {b9fea8bb-30f0-11e2-8f11-cfe4a42e9526} /d "Win
dows 8 (Mode sans échec)"
L'entrée a été correctement copiée dans {b9fea8bf-30f0-11e2-8f11-cfe4a42e9526}.
```

saisissez **msconfig** et appuyez sur **Entrée**.


```

Administrator : Invite de commandes
C:\
recoverysequence <b9fea8bc-30f0-11e2-8f11-cfe4a42e9526>
integrityservices Enable
recoveryenabled Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
osdevice partition=C:
systemroot \Windows
resumeobject <b9fea8ba-30f0-11e2-8f11-cfe4a42e9526>
nx OptIn
bootmenupolicy Standard


C:\Windows\system32>bcdedit /copy {b9fea8bb-30f0-11e2-8f11-cfe4a42e9526} /d "Win
dows 8 (Mode sans échec)"
L'entrée a été correctement copiée dans {b9fea8bf-30f0-11e2-8f11-cfe4a42e9526}.
```

À l'étape **Configuration du système**, allez dans l'onglet **Démarrer** vous aurez une nouvelle commande. **Cochez** la case **Démarrage sécurisé** puis faites






Rédémarrer le système.



Redémarrage sera automatiquement en **Mode sans échec**.



The screenshot shows the Windows 8 'Aide et support Windows' (Windows Help and Support) window. The window title is 'Aide et support Windows'. It features a search bar labeled 'Rechercher' and navigation links: 'Accueil de l'aide | Parcourir l'aide | Contact du support technique'. The main heading is 'Utiliser le mode sans échec pour résoudre les problèmes liés à votre ordinateur'. The text explains that Safe Mode is a troubleshooting option for Windows that starts the computer in a limited state, loading only essential files, parameters, and drivers. It also states that the text 'Mode sans échec' will appear in the four corners of the screen. Below this, it says: 'Si vous rencontrez un problème sur votre ordinateur, vous pouvez effectuer un démarrage en mode sans échec afin de trouver une solution.' The section 'Pour démarrer votre ordinateur en mode sans échec' contains a numbered list of six steps: 1. Faites un balayage à partir du bord droit de l'écran, puis appuyez sur **Paramètres** et sur **Modifier les paramètres du PC**. (Si vous utilisez une souris, pointez dans le coin supérieur droit de l'écran, déplacez le pointeur vers le bas, cliquez sur **Paramètres**, puis sur **Modifier les paramètres du PC**.) 2. Sous **Paramètres du PC**, appuyez ou cliquez sur **Général**. 3. Sous **Démarrage avancé**, appuyez ou cliquez sur **Redémarrer maintenant**. 4. Dans l'écran **Choisir une option**, appuyez ou cliquez sur **Résolution des problèmes**. 5. Appuyez ou cliquez sur **Options avancées**. 6. Appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres de démarrage de Windows**. The taskbar at the bottom shows icons for VLC, Firefox, and the Windows Help icon, along with system tray icons for keyboard, volume, and language (FRA). The time is 16:42 and the date is 19/11.

échech

e

13

ge

me...

ns échec

Aide et support Windows

Rechercher

Accueil de l'aide | Parcourir l'aide | Contact du support technique

## Utiliser le mode sans échec pour résoudre les problèmes liés à votre ordinateur

Le mode sans échec est une option de résolution des problèmes pour Windows qui démarre votre ordinateur dans un état limité, ce qui signifie que seuls les fichiers, les paramètres et les pilotes de base indispensables à l'exécution de Windows sont chargés. La mention **Mode sans échec** doit également apparaître aux quatre coins de votre écran.

Si vous rencontrez un problème sur votre ordinateur, vous pouvez effectuer un démarrage en mode sans échec afin de trouver une solution.

### Pour démarrer votre ordinateur en mode sans échec

1. Faites un balayage à partir du bord droit de l'écran, puis appuyez sur **Paramètres** et sur **Modifier les paramètres du PC**.  
(Si vous utilisez une souris, pointez dans le coin supérieur droit de l'écran, déplacez le pointeur vers le bas, cliquez sur **Paramètres**, puis sur **Modifier les paramètres du PC**.)
2. Sous **Paramètres du PC**, appuyez ou cliquez sur **Général**.
3. Sous **Démarrage avancé**, appuyez ou cliquez sur **Redémarrer maintenant**.
4. Dans l'écran **Choisir une option**, appuyez ou cliquez sur **Résolution des problèmes**.
5. Appuyez ou cliquez sur **Options avancées**.
6. Appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres de démarrage de Windows**.

ue **Démarrage** vous aurez cet écran. Mode **Normal** et **Mode sans échec**.

# Choisir un système d'exploitation



Windows 8



Windows 8 (Mode sans échec)

Modifier les valeurs par défaut ou choisir d'autres options

z **Supprimer** cette commande en la sélectionnant et en cliquant sur **Supprimer**.

