

# Segundo Parcial

## Ingeniería de Software I

Farizano, Juan Ignacio. Legajo: F-3562/9

---

### Designaciones

- El cuadro de texto llamado NOMBRE es llenado  $\approx$  SeLlenaNombre
- El cuadro de texto llamado NOMBRE es vaciado  $\approx$  SeVacíaNombre
- Se debe mostrar en el área de FOTO la foto correspondiente al fondo elegido  $\approx$  Mostrar-Foto
- Se debe mostrar en el área de FOTO una imagen en blanco  $\approx$  FotoEnBlanco
- Se debe reproducir el sonido asociado a la imagen f con volumen v y tono grave  $\approx$  ReproducirSGrave(v, f)
- Se debe reproducir el sonido asociado a la imagen f con volumen v y tono medio  $\approx$  ReproducirSMedio(v, f)
- Se debe reproducir el sonido asociado a la imagen f con volumen v y tono bajo  $\approx$  ReproducirSBajo(v, f)
- Se presiona el botón de DETALLES  $\approx$  PresionaDetalles
- Se presiona el botón de SONIDO  $\approx$  PresionaSonido
- Se selecciona la opción ROJO en COLORES  $\approx$  PresionaCROjo
- Se selecciona la opción AZUL en COLORES  $\approx$  PresionaCAzul
- Se selecciona la opción VERDE en COLORES  $\approx$  PresionaCVerde
- Se selecciona la opción GRAVE en MODO  $\approx$  PresionaMGrave
- Se selecciona la opción MEDIO en MODO  $\approx$  PresionaMMedio
- Se selecciona la opción BAJO en MODO  $\approx$  PresionaMBajo
- En la barra deslizable de VOLUMEN se selecciona la opción v  $\approx$  SeleccionaVolumen(v)
- En la lista desplegable de FONDOS se selecciona la opción f (donde 0 es Sin imagen)  $\approx$  SeleccionaFondo(f)
- Valor máximo de VOLUMEN  $\approx$  Max
- Se activa DETALLES  $\approx$  ActivarDetalles
- Se desactiva DETALLES  $\approx$  DesactivarDetalles

- Si está activo COLORES se desactiva y viceversa  $\approx$  AlternarColores
- Se desactiva COLORES  $\approx$  DesactivarColores
- Se activa MODO  $\approx$  ActivarModo
- Se desactiva MODO  $\approx$  DesactivarModo
- Se activa SONIDO  $\approx$  ActivarSonido
- Se desactiva SONIDO  $\approx$  DesactivarSonido
- Se debe reproducir un sonido  $\approx$  ReproducirSonido

## Tabla de control y visibilidad

Evento	Control	Visibilidad
SeLlenaNombre	EC	S
SeVacíaNombre	EC	S
MostrarFoto	MC	S
FotoEnBlanco	MC	S
ReproducirSGrave	MC	S
ReproducirSMedio	MC	S
ReproducirSBajo	MC	S
PresionaDetalles	EC	S
PresionaSonido	EC	S
PresionaCRojo	EC	S
PresionaCAzul	EC	S
PresionaCVerde	EC	S
PresionaMGrave	EC	S
PresionaMMedio	EC	S
PresionaMBajo	EC	S
SeleccionaVolumen	EC	S
SeleccionaFondo	EC	S
Max	EC	S
ActivarDetalles	MC	S
DesactivarDetalles	MC	S
AlternarColores	MC	S
DesactivarColores	MC	S
ActivarModo	MC	S
DesactivarModo	MC	S
ActivarSonido	MC	S
DesactivarSonido	MC	S
ReproducirSonido	MC	U

## Especificaciones





