

Segundo Parcial

Ingeniería de Software I

Farizano, Juan Ignacio. Legajo: F-3562/9

Designaciones

- El cuadro de texto llamado NOMBRE es llenado \approx SeLlenaNombre
- El cuadro de texto llamado NOMBRE es vaciado \approx SeVacíaNombre
- Se debe mostrar en el área de FOTO la foto correspondiente al fondo elegido \approx Mostrar-Foto
- Se debe mostrar en el área de FOTO una imagen en blanco \approx FotoEnBlanco
- Se debe reproducir el sonido asociado a la imagen f con volumen v y tono grave \approx ReproducirSGrave(v, f)
- Se debe reproducir el sonido asociado a la imagen f con volumen v y tono medio \approx ReproducirSMedio(v, f)
- Se debe reproducir el sonido asociado a la imagen f con volumen v y tono bajo \approx ReproducirSBajo(v, f)
- Se presiona el botón de DETALLES \approx PresionaDetalles
- Se presiona el botón de SONIDO \approx PresionaSonido
- Se selecciona la opción ROJO en COLORES \approx PresionaCROjo
- Se selecciona la opción AZUL en COLORES \approx PresionaCAzul
- Se selecciona la opción VERDE en COLORES \approx PresionaCVerde
- Se selecciona la opción GRAVE en MODO \approx PresionaMGrave
- Se selecciona la opción MEDIO en MODO \approx PresionaMMedio
- Se selecciona la opción BAJO en MODO \approx PresionaMBajo
- En la barra deslizable de VOLUMEN se selecciona la opción v \approx SeleccionaVolumen(v)
- En la lista desplegable de FONDOS se selecciona la opción f (donde 0 es Sin imagen) \approx SeleccionaFondo(f)
- Valor máximo de VOLUMEN \approx Max
- Se activa DETALLES \approx ActivarDetalles
- Se desactiva DETALLES \approx DesactivarDetalles

- Si está activo COLORES se desactiva y viceversa \approx AlternarColores
- Se desactiva COLORES \approx DesactivarColores
- Se activa MODO \approx ActivarModo
- Se desactiva MODO \approx DesactivarModo
- Se activa SONIDO \approx ActivarSonido
- Se desactiva SONIDO \approx DesactivarSonido
- Se debe reproducir un sonido \approx ReproducirSonido

Tabla de control y visibilidad

Evento	Control	Visibilidad
SeLlenaNombre	EC	S
SeVacíaNombre	EC	S
MostrarFoto	MC	S
FotoEnBlanco	MC	S
ReproducirSGrave	MC	S
ReproducirSMedio	MC	S
ReproducirSBajo	MC	S
PresionaDetalles	EC	S
PresionaSonido	EC	S
PresionaCRojo	EC	S
PresionaCAzul	EC	S
PresionaCVerde	EC	S
PresionaMGrave	EC	S
PresionaMMedio	EC	S
PresionaMBajo	EC	S
SeleccionaVolumen	EC	S
SeleccionaFondo	EC	S
Max	EC	S
ActivarDetalles	MC	S
DesactivarDetalles	MC	S
AlternarColores	MC	S
DesactivarColores	MC	S
ActivarModo	MC	S
DesactivarModo	MC	S
ActivarSonido	MC	S
DesactivarSonido	MC	S
ReproducirSonido	MC	U

Especificaciones