

DOCUMENTACIÓN IOT-RASP

INSERTAR DATA

Insertar valores con HTTP GET o POST

Request

HTTP Method

POST o GET

URL

`https://jrtec.cl/iot-rasp/api/insertar/<parametros>`

URL Parámetros

Body

Nombre	Descripción
token	(Requerido) Usa el token del Proyecto del canal que se está utilizando. El token puedes encontrarlo dentro del proyecto, es de tipo String alfanumérico largo 25 caracteres
id_canal	(Requerido) id_canal es el canal al cual se le quiere agregar un valor, el id_canal se encuentra en el título de cada canal, es de tipo Int
valor	(Requerido) valor es el "valor" que se quiere insertar en el canal, es de tipo Double

Content-Type

Content-Type no es requerido ni para POST ni para GET.

application/x-www-form-urlencoded se puede utilizar.

Response

Success

status: 201, mensaje: "Se insertó el valor"

Error

status: 401, mensaje: "El token no coincide con el canal"

status: 501, mensaje: "No se pudo insertar el dato"

CONSULTAR DATA

Consulta valores con HTTP GET o POST

Request

HTTP Method

POST o GET

URL

`https://jrtec.cl/iot-rasp/api/consultar/<parametros>`

URL Parámetros

Body

Nombre	Descripción
token	(Requerido) Usa el token del Proyecto del canal que se está utilizando. El token puedes encontrarlo dentro del proyecto, es de tipo String alfanumérico largo 25 caracteres
id_canal	(Requerido) id_canal es el canal al cual se le quiere agregar un valor, el id_canal se encuentra en el título de cada canal, es de tipo Int

Content-Type

Content-Type no es requerido ni para POST ni para GET.

application/x-www-form-urlencoded se puede utilizar.

Response

Success

status: 201, datos: Objeto tipo JSON

campos objeto datos:

(int) id_dato, (datetime) fecha, (int) id_canal, (double (11,6)) valor, (int) estado

Error

status: 401, Mensaje: "El token no coincide con el canal"