

# Vim 实用技巧 - 0. 前言

Vim

Vim 实用技巧 - 0. 前言

第一版序

前言

写作体例说明

## 第一版序

用 `*` 查找光标下的单词

## 前言

初学者可以先运行随 Vim 发布的交互式课程——Vim 向导来了解必备的知识。

[http://vimhelp.appspot.com/usr\\_01.txt.html#vimtutor](http://vimhelp.appspot.com/usr_01.txt.html#vimtutor)

缺乏经验的 Vim 用户可能更愿意先浏览全书，只阅读每章的前几个技巧；而高级用户可能会重点看每章比较靠后的技巧，或是根据需要查阅本书。

先学会盲打，然后再学习 Vim

## 写作体例说明

通向 Vim 向导的超链接 `:h vimtutor`

`:h` 是 `:help` 命令的简写

按键记法 `:h key-notation`

`<C - p>` 等同于 `Ctrl - p`，同时按 `Ctrl` 和 `p`。

占位符 `{motion}` 代表任意**动作命令**

`<CR>` 按回车键，也写作 `<Enter>`

可以从 `Prgramatic Bookshelf` 网站下载本书所有示例和源代码  
[http://pragprog.com/titles/dnvim/source\\_code](http://pragprog.com/titles/dnvim/source_code)

使用 `Vim` 出厂配置 `vim -u NONE -N`  
`-u NONE` 让 `Vim` 启动时不加载你的 `vimrc`，你的定制项就不会生效，插件也会被禁用。  
`-N` 标志会激活 `nocompatible` 选项，防止进入 `vi` 兼容模式。

下面的文件包含了激活 `Vim` 内置插件的最小配置。

`essential.vim`

```
set nocompatible
filetype plugin on
```

可以用下面的命令取代 `vimrc`

`vim -u code/essential.vim`

注意调整 `code/essential.vim` 的位置。

**Vim** 出厂配置：激活了内置的插件功能，并且禁用了 `vi` 兼容模式时的配置。

【!】作者的意思是使用 `vim -u code/essential.vim` 这一句启动 `Vim` 即可拥有 `Vim` 出厂配置。

本书不会过多讲 `Vim` 脚本。

但是 `vimsula-star.vim` 插件添加的功能作者认为是不可或缺的，并且只需要不超过 `10` 行就能实现。

本书用的是 `7.4` 版本，`7.x` 的任意版本都能工作。

在配置编译选项时，可以传入 `--with-features=tiny` 参数，这会禁用除最基本的功能外的其他所有功能。

`Vim` 的功能集还包括 `samll`、`normal`、`big`、`huge`。

可以查阅 `:h+feature-list` 浏览完整的功能列表

用 `:version` 查看此命令是否可用。

在现代计算机上，没有理由不用 `huge` 功能集！

`Vim` 具有 `TUI`，即文本用户界面。

`:h gui` 查看图形用户界面的信息。