	HoMIDoM	V1.0
	Driver - Mail	

Description

Ce driver permet de recevoir des mails, de les décoder et d'extraire un texte ou de faire une commande


Interfaces physiques / virtuelles compatibles

Connexion à votre compte Mail Imap ou pop3

Configuration du driver


Voici la liste des caractéristiques du driver :

NOM	EDITABLE	DESCRIPTION	VALEURS POSSIBLES
Icône	Oui	Image représentant le Driver	
Nom	Non	Libellé de driver (qui sert aussi à l'affichage)	
Enable	Oui	Activation du Driver	Coché / Décoché
Description	Non	Description qui peut être le modèle du driver ou autre chose	
StartAuto	Oui	Coché si le driver doit être activé dès le démarrage du serveur ou Décoché s'il doit être activé manuellement	Coché / Décoché
Protocole	Non	le protocole de communication utilisé par le driver	HTTP
Refresh	Oui	Temps de replication en ms	0-3600000
Modele	Non	Modèle du driver	Mail
Version	Non	Version du driver	1.0.0.0

	HoMIDoM	V1.0
	Driver - Mail	

Voici la liste des paramètres avancés du driver :


NOM	DESCRIPTION	VALEURS POSSIBLES
Debug	Activer le Debug complet, par défaut: False	True / False
Serveur Mail	Adresse du serveur de votre boîte Mail	imap.gmail.com
Utilisateur	Nom utilisateur du compte	xxxxxxx@gmail.com
Mot de passe	Mot de passe du compte	xxxxxxx
Numéro de port	Numero du port (993 pour imap)	993
Protocole	Protocole à utiliser IMAP ou POP3	"IMAP" ou "POP3"



Liste des types de composants compatibles

Voici la liste des types de composants compatibles avec ce driver :

- GENERIQUESTRING

	HoMIDoM	V1.0
	Driver - Mail	

Liste des commandes possibles


Voici la liste des types des commandes possibles avec leur description et paramètre ainsi que les composants compatibles :

- Read
 - Paramètres : Valeur
 - Devices : Tous ceux possibles par ce driver

Configuration des composants associés à ce driver

Voici la liste des caractéristiques du composant à configurer pour fonctionner correctement avec ce driver :

NOM	DESCRIPTION	VALEURS POSSIBLES
Texte à rechercher	Mettre entre <> le texte avant et/ou texte après	Ex : <texte avant><texte après>
Élément à récupérer	Expéditeur virgule Champ à récupérer	Ex : xxx@yyy.com, Texte



Composant

Nom: ☒ Enable ☐ Dernier Etat ☒ Toutes les Valeurs Unité: Puissance:

Description:



Driver: Type:

Element à recuperer: Texte à rechercher:

Refresh: LastChange Duree:


Zones:

☒ Générale ☒ Visible

 Grange
  Meteo

ID: 4db8d4d9-f688-48e3-9a0d-cf12f37d6ee

Configuration des mails acceptés par ce driver

	HoMIDoM	V1.0
	Driver - Mail	

Voici la liste des caractéristiques des mails pour fonctionner correctement avec ce driver :

TypeDevice	Destinataire	Objet	Texte
GenericString	Paramètre Composant		<texte avant><texte après>
GenericString	Paramètre Composant		<texte avant>
GenericString	Paramètre Composant		<texte après>
GenericString	Paramètre Composant	<texte avant><texte après>	
GenericString	Paramètre Composant	<texte avant>	
GenericString	Paramètre Composant	<texte après>	
Tous	Tous	Commande HoMIDoM	COMPOSANT : « idcomposant » : ON
Tous	Tous	Commande HoMIDoM	COMPOSANT : « idcomposant » : OFF
Tous	Tous	Commande HoMIDoM	COMPOSANT : « idcomposant » : DIM
Tous	Tous	Commande HoMIDoM	COMPOSANT : « idcomposant » : READ
Tous	Tous	Commande HoMIDoM	MACRO : « idmacro » : START
Tous	Tous	Commande HoMIDoM	MACRO : « idmacro » : STOP