

ATIVO .ERP INVENTÁRIO (USANDO UM COLETOR DE DADOS)

- Este processo é para orientar como inserir no sistema as informações de um inventário realizado no estoque.

1. Reinicializar Checagem

- 1.1. Caso haja informação no Sub-locais/Checkagem de algum inventário realizado em algum outro momento é necessário usar a ferramenta Reinicializar Checagem para limpar qualquer informação do Sub-locais/Checkagem.
- 1.2. Para usar a ferramenta vá na janela Objetos, clique em Ferramentas e em seguida em Reinicializar Checagem.




Figura 1

- 1.3. Nesta janela clique no botão executar  (Ctrl+F5) para reinicializar a checagem.

2. Importar Checagem do Coletor

- 2.1. Esta ferramenta é para importar os dados coletados e alimentar a tabela de Sub-locais/Checkagem.
- 2.2. Para usar a ferramenta vá na janela Objetos, clique em Ferramentas e em seguida em Importar Checagem do Coletor.






Figura 2

- 2.3. No campo "Contagem" é possível escolher 1-Contagem ou 2-Recontagem, localize o "Arquivo" clicando no botão  e clique no botão executar  (Ctrl+F5).
- 2.4. Se algum produto não for localizado somente este produto não será importado, caso o produto tenha 1 lote e vários vencimentos o sistema juntará e lançará o vencimento mais próximo.

3. Redefinir Sub-locais/Checagem

3.1. A função do Redefinir Sub-Locais/Checagem é alimentar a tabela de Sub-Locais com as informações que estão no Sub-Locais/Checagem. Caso seja executado mais de uma vez o sistema vai somando as quantidades no Sub-local.

- Obs.: Caso haja informação no Sub-locais é necessário fazer a intervenção para limpar os dados, com auxílio da Patrimônio Tecnologia.

3.2. Para usar a ferramenta vá na janela Objetos, clique em Ferramentas e em seguida em Redefinir Sub-locais/Checagem.




Figura 3

3.3. Informe os locais que serão redefinidos e clique no botão executar  (Ctrl+F5).

4. Redefinir Estoque

4.1. Esta ferramenta é para igualar o Estoque e o Disponível do produto conforme a quantidade do Sub-Local.

4.2. Para usar a ferramenta vá na janela Objetos, clique em Ferramentas e em seguida em Redefinir Estoque.





Figura 4

4.3. Nesta janela clique no botão executar  (Ctrl+F5).