

1 - **DOWNLOAD DO ARQUIVO DE INSTALAÇÃO:**

Como realizar instalação do servidor Mono Usuário e Multi Usuário

1.1 - Primeiramente é necessário realizar o download da instalação do sistema, acesse o link:

download.dominiosistemas.com.br/instalacao/contabil/


1.2 - Acesse a pasta da versão mais recente e salve o arquivo 'Instala.exe' em seu computador;

2 - **INSTALAÇÃO DO SERVIDOR MONO USUÁRIO:**


2.1 - Depois de concluído o download, localize o arquivo e dê um duplo clique para executar;

2.2 - Será aberto o **ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO - DOMÍNIO CONTÁBIL**, clique no botão **[Avançar >]**;


2.3 - No quadro **INSTALAR**, selecione as opções '**[x] Sistemas Domínio**' e '**[x]Gerenciador de banco de dados**'. Clique em **[Avançar >]**;



2.4 - No quadro **TIPO**, selecione a opção '**(o) Mono Usuário**' e o quadro **DEFINIÇÃO MULTI USUÁRIO** ficará desabilitado. Clique no botão **[Avançar >]**;



2.5 - No quadro **GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS**, selecione a opção '**[o] SQL Anywhere versão 16**'. Clique em **[Avançar >]**;



2.8 - Clique no botão **[Avançar >]** até o final da configuração e após clique em **[Instalar]**;


2.9 - Aguarde até que a instalação seja concluída.

3 - INSTALAÇÃO DO SERVIDOR MULTI USUÁRIO:


3.1 - Depois de concluído o download, localize o arquivo e dê um duplo clique para executar;

3.2 - Será aberto o **ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO - DOMÍNIO CONTÁBIL**, clique no botão **[Avançar >]**;

3.3 - No quadro **INSTALAR**, selecione as opções '**[x]** Sistemas Domínio' e '**[x]** Gerenciador de banco de dados'. Clique em **[Avançar >]**;




3.4 - No quadro **TIPO**, selecione a opção '**(o)** Multi Usuário', no quadro **DEFINIÇÃO MULTI USUÁRIO** selecione a opção '**(o)** Servidor';



3.5 - No quadro **GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS**, selecione a opção '**[o]** SQL Anywhere versão 16';

3.6 - No quadro **INSTALAR**, desmarque a opção '**[x]** Banco de Dados'. Clique em **[Avançar >]**;



3.7 - Clique no **botão [Avançar >]** até o final da configuração e após clique em **[Instalar]**;

3.8 - Aguarde até que a instalação seja concluída.


4 - Configurar Conexão da Estação com Servidor - Multiusuário

4.1 - Acesse o menu INICIAR DO WINDOWS, TODOS OS PROGRAMAS, pasta SERVIDOR DOMÍNIO, clique com botão auxiliar do mouse sobre a opção **GERENCIAR SERVIDOR DE BANCO DE DADOS**, clique na opção **EXECUTAR COMO ADMINISTRADOR**. Caso a opção não exista em sua máquina selecione a opção ABRIR;

4.2 - Preencha os campos conforme abaixo:


- Nome do Servidor : **srvcontabil**;
- Memória cache: Orientamos que seja disponibilizado no mínimo **1/3** da quantidade de memória cache disponível no computador que realiza o Backup;
- Parâmetros adicionais TCP/IP: **Deixar em branco**;
- Parâmetros adicionais do servidor: **Deixar em branco**;
- Inicialização: **Automática**;
- Banco de Dados: clique em **[Incluir]** e localize o arquivo de banco de dados. Por padrão é salva em C:\Contábil\Dados\Contabil.db

4.3 - Clique em **[Gravar]** e em **[Iniciar]**. Aguarde a mensagem de iniciação do servidor com sucesso.




4.4 - Para realizar a configuração pelo sistema, clique com o botão direito do mouse sobre o ícone de um dos módulos;

4.5 - Clique na opção **EXECUTAR COMO ADMINISTRADOR**;



4.6 - Na janela de conexão, clique no **botão [...]** reticências;



4.7 - Na janela **CONFIGURANDO ODBC PARA SISTEMAS DOMÍNIO**, selecione a conexão, e clique no **botão [Configurar...]**;

4.8 - Na janela **CONFIGURANDO UMA CONEXÃO JÁ EXISTENTE**, no quadro **CONEXÃO**, nos campos:


NOME, informe '**Contabil**';

GERENCIADOR DO BANCO DE DADOS, selecione a opção '**SQL Anywhere 16**';

TIPO, selecione a opção '**Remota**';

CONEXÃO DO, selecione a opção '**Usuário**';

4.9 - No quadro **SERVIDOR**, nos campos:



NOME: informe '**Contabil**', ou clique no **botão [Localizar]**, para localizar o servidor;

PORTA: **não é necessário preencher**;

NOME DO BANCO DE DADOS: informe '**Contabil**'

4.10 - No quadro **INICIALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS LOCAL**, os campos **ARQUIVO DO BANCO** e **LINHA DE COMANDO** serão desabilitados. Nesse quadro, selecione a opção '**[x] Desconexão Automática**';


4.11 - Para salvar os dados informados, clique no **botão [OK]**.

5- Configurar conexão na estação - Mono Usuário


5.1 - Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone de um dos módulos;

5.2 - Clique na opção **EXECUTAR COMO ADMINISTRADOR**;

5.3 - Na janela de conexão, clique no **botão [...]** reticências;



5.4 - Na janela **CONFIGURANDO ODBC PARA SISTEMAS DOMÍNIO**, selecione a conexão, e clique no **botão [Configurar...]**;



5.5 - Na janela **CONFIGURANDO UMA CONEXÃO JÁ EXISTENTE**, no quadro **CONEXÃO**, nos campos:

NOME: **Informe o nome do seu banco;**

GERENCIADOR DO BANCO DE DADOS: Selecione a opção **'SQL Anywhere 16'**;


TIPO: Selecione a opção **'Local'**;

CONEXÃO DO: Selecione a opção **'Usuário'**;

5.6 - No quadro **INICIALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS LOCAL**, nos campos:

ARQUIVO DO BANCO, clique no botão [...] e localize o banco em seu computador;

LINHA DE COMANDO, clique no botão [...] e localize o arquivo nesse caminho "C:\Program Files\SQL Anywhere 16\Bin64\dsrv16.exe" -cl25M -x none"



5.7 - Para salvar os dados informados, clique no **botão [OK]**.