




Como configurar atualização automática no Gerenciador de Atualizações?


Veja como configurar o Gerenciador de Atualizações para realizar o download automático das atualizações do sistema. Esse procedimento deve ser realizado, para que o sistema esteja sempre com a versão atualizada.

CRIANDO A PASTA PARA ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO

- 1 - No Servidor ou máquina responsável pelas atualizações, acesse **C:\Contabil** ou pasta onde o sistema esta instalado;
- 1.1 - Nesse caminho crie uma nova pasta chamada **‘Atualiza’**, para salvar os arquivos de atualizações;
-  A pasta **‘Atualiza’** não é criada na instalação do sistema pois o escritório pode configurar para as atualizações irem para outra unidade ou pasta.
- 1.2 - Quando for criada a pasta no servidor, será necessário compartilhar as informações com outros computadores;
- 1.3 - Clique com o botão direito do mouse sobre a nova pasta;
- 1.4 - Clique na opção **PROPRIEDADES**;
- 1.5 - Clique na guia **COMPARTILHAMENTO**;
- 1.6 - Clique no **botão [Compartilhar...]**;
- 1.7 - Defina com quais computadores/usuários a pasta será compartilhada, normalmente é liberado com TODOS e clique no botão [Compartilhar].
- 1.8 - Anote o **CAMINHO DE REDE** gerado, normalmente é **\\NomeDoComputador\Atualiza**.



 Se ocorrer a mensagem abaixo clique na opção em destaque para que seu computador fique visível na rede do escritório.



CONFIGURANDO O GERENCIADOR DE ATUALIZAÇÃO

- 2 - Para localizar o Gerenciador de atualizações no seu computador;
- 2.1 - No menu **INICIAR**, informe **Gerenciador de Atualizações**;
- 2.2 - Na guia **CONFIGURAÇÃO**, no quadro **SISTEMA**, selecione quais opções do sistema serão atualizadas;
- 2.3 - No quadro **DOWNLOAD**, selecione a opção:
  - **‘[ x ] Ao iniciar o Gerenciador de Atualizações’**, para que os downloads sejam realizados ao executar o gerenciador;
  - **‘[ x ] Horário’**, para informar em qual horário serão realizados os downloads.
- 2.4 - No quadro **SALVAR EM**, nos campos:

- **TIPO DO CAMINHO**, selecione a opção '**Pasta local do computador**' para definir o caminho que o arquivo será salvo;
- **CAMINHO**, informe o caminho onde a pasta foi criada, normalmente é **C:\ContabilAtualiza**.

**2.5** - No quadro **LIMPAR PASTA DE DOWNLOAD**, se ativar este campo e definir o número de dias, os arquivos de atualizações serão excluídos da pasta de download, assim economizando espaço no HD.

Gerenciador de Atualizações - Versão 10.29

Inicialização

Configuração

E-mail

Conexão

Download

Histórico

Sistema

☒ Domínio Contábil

☐ Domínio Ponto

☐ Domínio Cliente

Download

☒ Ao iniciar o Gerenciador de Atualizações

☒ Horário

00:00até00:00

Salvar em

Tipo do caminho:

Pasta local do computador

Caminho:

C:\Contabil Demonstracao\Atualiza

Usuário para gravar no caminho de rede especificado

Nome:

Senha:

☒ Limpar pasta de download

Excluir itens com data maior que

60

dias


Gravar

Fechar


**2.6** - Na guia **E-MAIL**, no quadro **NOTIFICAR**, selecione as opções correspondentes a quais procedimentos você deseja ser notificado;

**2.7** - No quadro **CONFIGURAR ENVIO DE E-MAIL**, nos campos:

- **USUÁRIO**, informe o usuário de e-mail, será a mesma informação de seu endereço de e-mail;
- **SENHA**, informe a senha de acesso a sua conta;
- **ENDEREÇO DE E-MAIL**, informe a conta de e-mail que será utilizada;
- **SUB-PASTA ENVIADOS**, informe 'Enviados';
- **SERVIDOR SMTP**, informe conforme servidor de e-mail';
- **PORTA SMTP**, informe conforme a porta do servidor de e-mail;
- **FORMA DE AUTENTICAÇÃO SMTP**, selecione a opção '2 - LOGIN';
- **SERVIDOR IMAP**, informe o IMAP conforme servidor de e-mail;
- **PORTA IMAP**, informe conforme a porta IMAP do servidor de e-mail;
- **FORMA DE AUTENTICAÇÃO IMAP**, selecione a opção '0 - Regular';

 O preenchimento da guia E-MAIL é opcional, ou seja, para realizar as atualizações não é obrigatória a informação dessa guia.

**2.8** - No quadro **ENVIAR**, preencha os campos **PARA** e **CC** com os e-mails desejados para encaminhar as notificações quando ocorrer a atualização;



⚠ Somente realize os passos 2.9 e 2.10 se seu escritório utiliza um sistema de proxy na rede, consulte seu TI.


**2.9** - Na guia **CONEXÃO**, selecione o quadro [ x ] **Configuração do servidor de proxy** somente se possuir proxy ativo no escritório ‘;

**2.10** - Na guia **DOWNLOAD**, nos quadros:

- **DOWNLOAD**, será demonstrado andamento do processo de atualização;
- **PRÓXIMOS DOWNLOADS**, demonstrará a lista de arquivos que estão na fila para download;
- **MENSAGENS**, indicará todos os passos que estão ocorrendo no período de download;


**2.11** - Caso necessário, você poderá utilizar os botões:

- **[Limpar mensagens]**, para realiza a limpeza das mensagens;
- **[Pausar/Continuar Download]**, para pausar ou continuar um download de atualização; e
- **[Verificar agora]**, para verificar novas atualizações no site;



**2.12** - Na guia **HISTÓRICO**, serão apresentados todos os downloads de arquivos;

**2.13** - Nessa guia, você poderá clicar no botão **[Refazer Download]**, para refazer o download de um arquivo




**2.14** - Na guia **INICIALIZAÇÃO**, no quadro **TIPO**, selecione a opção '**[ x ] Automática**';;

**2.15** - No quadro **INICIAR/PARAR AGORA**, clique no **botão [Iniciar]**, para iniciar o processo;



O botão [INICIAR], deve estar sempre bloqueado.



**2.16** - Para salvar as configurações, clique no **botão [Gravar]**.

### CONFIGURANDO A ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA


**3** - Acesse um dos módulos do sistema, com o usuário **GERENTE**;


**3.1** - No menu **UTILITÁRIOS**, clique na opção **CONFIGURAR ATUALIZAÇÃO**;

**3.2** - Selecione o quadro '**[ x ] Verificar novas versões**';


**3.3** - No campo **CAMINHO**, informe o caminho da rede gerado no **item 1.8**;


**3.4** - No quadro **USUÁRIOS PRIORITÁRIOS PARA RECEBER AVISO DE NOVAS VERSÕES**, selecione quais usuários serão avisados quando houver novas versões;



 Priorizar a atualização do sistema via Servidor com o usuário Gerente.

**3.5** - Para salvar as alterações, clique no botão [Gravar].

-  Os usuários que não forem selecionados, somente serão avisados sobre a existência de uma nova versão, após o banco de dados estar atualizado;
- Alguns antivírus podem bloquear o download das atualizações automáticas, por isso é necessário liberar a pasta de atualização.

E caso seu Gerenciador de atualização parar de realizar os downloads devido algum erro na guia Downloads  [Clique Aqui.](#)