

TABLA DE REFERENCIAMIENTO SOBRE LOS DISPOSITIVOS DEL ISP ANTEL

ÁREA	INTERFAZ DISPOSITIVO IN	INTERFAZ DISPOSITIVO OUT	ID SUBRED	DIRECCIÓN IP	GATEWAY	MÁSCARA	BASE	FST HOST - LST HOST	BROADCAST
DEPTO DEL CENTRO DE REDES PROPIO DEL ISP ANTEL	RA - FGE6/0	R11_Principal - FGE6/0	1	10.0.0.2	NULL	255.255.255.252 /30	10.0.0.0	10.0.0.1 - 10.0.0.2	10.0.0.3
	RA - FGE1/0	RB - FGE 0/0	1	10.0.0.5	NULL	255.255.255.252 /30	10.0.0.4	10.0.0.5 - 10.0.0.6	10.0.0.7
	RB - FGE 0/0	RA - FGE 1/0	1	10.0.0.6	NULL	255.255.255.252 /30	10.0.0.4	10.0.0.5 - 10.0.0.6	10.0.0.7
	RB - FGE 1/0	SERV1_WEB - CGE 0/0	1	10.0.0.9	NULL	255.255.255.252 /30	10.0.0.8	10.0.0.9 - 10.0.0.10	10.0.0.11
	RB - FGE 2/0	RC - FGE 0/0	1	10.0.0.13	NULL	255.255.255.252 /30	10.0.0.12	10.0.0.13 - 10.0.0.14	10.0.0.15
	RC - FGE 0/0	RB - FGE 2/0	1	10.0.0.14	NULL	255.255.255.252 /30	10.0.0.12	10.0.0.13 - 10.0.0.14	10.0.0.15
	RC - FGE 1/0	R12_Principal - FGE 0/0	1	10.0.0.17	NULL	255.255.255.252 /30	10.0.0.16	10.0.0.17 - 10.0.0.18	10.0.0.19
	RC - FGE 2/0	RD - FGE 0/0	1	10.0.0.21	NULL	255.255.255.252 /30	10.0.0.20	10.0.0.21 - 10.0.0.22	10.0.0.23
	RD - FGE 0/0	RC - FGE 2/0	1	10.0.0.22	NULL	255.255.255.252 /30	10.0.0.20	10.0.0.21 - 10.0.0.22	10.0.0.23
	RD - FGE 1/0	R13_Principal - FGE 0/0	1	10.0.0.25	NULL	255.255.255.252 /30	10.0.0.24	10.0.0.25 - 10.0.0.26	10.0.0.27
	SERV1_WEB - CGE 0/0	RB - FGE 1/0	1	10.0.0.10	NULL	255.255.255.252 /30	10.0.0.8	10.0.0.9 - 10.0.0.10	10.0.0.11