


Практическая 27



IPv4 Address	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0

Default Gateway 192.168.1.1

Default Gateway 192.168.2.100


IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address192.168.2.1

Subnet Mask255.255.255.0



```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.1.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#int fa4/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.3.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet4/0, changed state to down
Router(config-if)#
Router(config-if)#int fa5/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.4.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet5/0, changed state to down
Router(config-if)#
Router(config-if)#ro eigrp 100
Router(config-router)#net 192.168.1.0
Router(config-router)#net 192.168.3.0
Router(config-router)#net 192.168.4.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa4/0
Router(config-if)#ipad 192.168.3.200 255.255.255.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#ip ad 192.168.3.200 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet4/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet4/0, changed state to up

Router(config-if)#int fa5/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.5.200 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet5/0, changed state to down
Router(config-if)#
Router(config-if)#ro eigrp 100
Router(config-router)#net 192.168.3.0
Router(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 192.168.3.100 (FastEthernet4/0) is up: new adjacency

Router(config-router)#net 192.168.5.0
Router(config-router)#exit

```

```

Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.2.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#int fa4/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.5.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet4/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet4/0, changed state to up

Router(config-if)#int fa5/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.6.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet5/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet5/0, changed state to up

Router(config-if)#ro eigrp 100
Router(config-router)#net 192.168.2.0
Router(config-router)#net 192.168.5.0
Router(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 192.168.5.200 (FastEthernet4/0) is up: new
adjacency

Router(config-router)#net 192.168.6.0
Router(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 192.168.6.200 (FastEthernet5/0) is up: new

```

