

Specification of site	
Сайт:  Etsy - Shop for handmade, vintage, custom, and unique gifts for everyone	
Цель	
Сайт представляет собой международную торговую площадку. Ориентирован на предоставление услуг по размещению различных онлайн-магазинов на своей платформе. Покупателям дает возможность приобретать уникальные товары по всему миру.	
Описание целей	
Предоставление возможности малому бизнесу создать свой онлайн-магазин, начать привлекать новых клиентов со всего мира и повысить продажи в кратчайшие сроки.	
Получение контактной информации от клиентов для продвижения рекламных акций и email рассылок.	
Получение торговыми площадками фидбека от клиентов в виде отзывов, тем самым повышение лояльности к своему магазину по всему миру.	
Предоставление возможности клиентам приобрести уникальные товары онлайн из любой точки мира.	
Описание масштаба проекта	
Создать сайт, который будет позволять пользователю:	
Продавцам создавать на площадке свой интернет-магазин.	
Возможность расширения ассортимента и актуализации информации.	
Покупателю получать всю необходимую информацию о товаре: описание характеристик, фото, актуальные цены и наличие на складе.	
Безопасные покупки и их оплата онлайн.	
Получение контактной информации для консультации.	
Получение доступа к сайту и личному кабинету после регистрации.	
Обзор продукта	
Основной фокус сайта предоставить возможность клиентам безопасно продавать и совершать покупки онлайн по всему миру.	
Характеристики пользователей	
Пользователи, которые ведут творческий образ жизни и увлекаются handmade.	
Пользователи, которые находятся в поисках чего-то необычного для себя или на подарок.	
Пользователи, которые проживают в любой точке мира.	
Пользователи всех возрастных категорий, которым может подойти тот или иной товар.	
Функциональные требования	
1. Форма авторизации	
	Форма входа в систему содержит следующие поля и характеристики:
1.1	Заголовок "Войти в аккаунт"
1.2	Кнопка "Зарегистрироваться"
1.2.1	По клику открывается форма "Создать свой аккаунт"
1.3	Блок "Стандартный вход" состоит из следующих элементов:
1.3.1	Текстовое поле ввода "Адрес электронной почты"
1.3.2	Текстовое поле ввода "Пароль"
1.3.3	Чекбокс "Не выходить из системы"
1.3.4	Ссылка "Забыли пароль?"
1.3.4.1	По клику открывается страница "Etsy — Сброс пароля"
1.3.5	Кнопка "Войти в аккаунт"
1.3.6	Ссылка "Возникла проблема при входе в аккаунт?"
1.3.6.1	По клику открывается страница "Не могу войти в аккаунт – Etsy"
1.3.6.2	Страница открывается в новой вкладке браузера
1.4	Блок "Вход через соцсети" состоит из следующих элементов:
1.4.1	Кнопка "Продолжить с Google"

1.4.2	Кнопка "Продолжить с Facebook"
1.4.3	Кнопка "Продолжить с Apple"
1.4.4	Блок Privacy Policy
1.5	Кнопка "Закрыть форму"
1.5.1	По клику форма закрывается
1.6	При наведении курсора на активные элементы стандартный курсор меняется на поинтер
2. Форма регистрации	
	Форма регистрации содержит следующие поля и характеристики:
2.1	Заголовок "Создать свой аккаунт"
2.2	Блок "Стандартная регистрация" состоит из следующих элементов:
2.2.1	Текстовое поле ввода"Адрес электронной почты"
2.2.1.1	Обязательно для заполнения
2.2.2	Текстовое поле ввода"Имя"
2.2.2.1	Обязательно для заполнения
2.2.3	Текстовое поле ввода"Пароль"
2.2.3.1	Обязательно для заполнения
2.2.4	Кнопка "Зарегистрироваться"
2.2.4.1	Кнопка неактивна пока не заполнены все обязательные поля
2.3	Блок "Вход через соцсети" состоит из следующих элементов:
2.3.1	Кнопка "Продолжить с Google"
2.3.2	Кнопка "Продолжить с Facebook"
2.3.3	Кнопка "Продолжить с Apple"
2.3.4	Блок Privacy Policy
2.4	Кнопка "Закрыть форму"
2.4.1	По клику форма закрывается
2.5	При наведении курсора на активные элементы стандартный курсор меняется на поинтер
3. Header	
	Содержит следующие элементы и кнопки:
3.1	Лого Etsy
3.1.1	По клику открывается страница Home page, если пользователь находится не на этой странице
3.1.2	Если пользователь находится на странице Home page, лого Etsy не активно
3.2	Форма "Поиск"
3.2.1	Текстовое поле ввода
3.2.1.1	Placeholder = "Поиск по всем категориям"
3.2.2	Кнопка "Поиск"
3.2.2.1	При наведении курсора мыши кнопка выделяется серым
3.2.2.2	Кнопка выделяется черным по клику на текстовое поле ввода
3.3	Кнопка "Войти"
3.3.1	По клику открывается модальное окно с формой "Войти в аккаунт"
3.3.2	При наведении курсора мыши кнопка выделяется серым
3.4	Кнопка "Избранное"
3.4.1	По клику открывается страница "Избранные товары"
3.4.2	Страница открывается в новой вкладке браузера
3.4.3	При наведении курсора мыши кнопка выделяется серым
3.4.4	При наведении курсора мыши появляется подсказка с названием кнопки
3.5	Кнопка "Корзина"
3.5.1	По клику открывается страница "Etsy - Корзина"
3.5.2	Страница открывается в новой вкладке браузера

3.5.3	При наведении курсора мыши кнопка выделяется серым
3.5.4	При наведении курсора мыши появляется подсказка с названием кнопки
3.6	При наведении курсора на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
4. Footer	
	Содержит следующие элементы и кнопки:
4.1	Форма "Подписка" состоит из следующих элементов:
4.1.1	Текстовый блок над формой
4.1.2	Текстовое поле ввода для ввода адреса электронной почты
4.1.2.1	Placeholder = "Введите адрес электронной почты"
4.1.3	Кнопка "Подписаться"
4.1.4	При наведении курсора мыши кнопка выделяется серым
4.1.5	Кнопка выделяется черным по клику на текстовое поле ввода
4.1.6	При наведении курсора на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
4.2	Footer инфо-блок состоит из следующих элементов:
4.2.1	Кнопка "Мы используем только возобновляемые источники энергии."
4.2.1.1	При наведении курсора появляется всплывающая подсказка
4.2.2	При наведении курсора на активные элементы стандартный курсор меняется на курсор с вопросительным знаком
4.3	Footer навигация состоит из следующих элементов:
4.3.1	Раздел "Купить" состоит из списка подразделов:
4.3.1.1	При наведении курсора каждый подраздел выделяется подчеркиванием
4.3.1.2	По клику на раздел открывается соответствующая страница
4.3.1.2.1	Страница открывается в новой вкладке браузера
4.3.2	Раздел "Продать" состоит из списка подразделов:
4.3.2.1	При наведении курсора каждый подраздел выделяется подчеркиванием
4.3.2.2	По клику на раздел открывается соответствующая страница
4.3.2.2.1	Страница открывается в новой вкладке браузера
4.3.3	Раздел "Информация" состоит из списка подразделов:
4.3.3.1	При наведении курсора каждый подраздел выделяется подчеркиванием
4.3.3.2	По клику на раздел открывается соответствующая страница
4.3.3.2.1	Страница открывается в новой вкладке браузера
4.3.4	Раздел "Справка" состоит из списка подразделов:
4.3.4.1	При наведении курсора каждый подраздел выделяется подчеркиванием
4.3.4.2	По клику на раздел открывается соответствующая страница
4.3.4.2.1	Страница открывается в новой вкладке браузера
4.3.5	При наведении курсора на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
4.4	Кнопка "Скачать приложение Etsy"
4.4.1	По клику открывается страница "Скачайте приложение «Продавец Etsy» для iPhone или Android — Etsy "
4.4.1.1	Страница открывается в новой вкладке браузера
4.4.2	При наведении курсора на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
4.5	Блок "Соцсети" состоит из следующих элементов:
4.5.1	Кнопка "Instagram"
4.5.1.1	По клику открывается страница торговой площадки в Instagram
4.5.1.2	Страница открывается в новой вкладке браузера
4.5.1.3	Кнопка выделяется серым при наведении курсора мыши
4.5.2	Кнопка "Facebook"
4.5.2.1	По клику открывается страница торговой площадки на Facebook
4.5.2.2	Страница открывается в новой вкладке браузера
4.5.2.3	Кнопка выделяется серым при наведении курсора мыши

4.5.3	Кнопка "Pinterest"
4.5.3.1	По клику открывается страница торговой площадки в Pinterest
4.5.3.2	Страница открывается в новой вкладке браузера
4.5.3.3	Кнопка выделяется серым при наведении курсора мыши
4.5.4	Кнопка "Twitter"
4.5.4.1	По клику открывается страница торговой площадки в Twitter
4.5.4.2	Страница открывается в новой вкладке браузера
4.5.4.3	Кнопка выделяется серым при наведении курсора мыши
4.5.5	Кнопка "Youtube"
4.5.5.1	По клику открывается канал торговой площадки на Youtube
4.5.5.2	Страница открывается в новой вкладке браузера
4.5.5.3	Кнопка выделяется серым при наведении курсора мыши
4.5.6	При наведении курсора на активные элементы стандартный курсор меняется на поинтер
4.6	Блок Footer-bottom состоит из следующих элементов:
4.6.1	Кнопка "Язык-валюта"
4.6.1.1	По клику открывается форма "Изменить настройки", которая содержит:
4.6.1.1.1	Заголовок "Изменить настройки"
4.6.1.1.2	Текстовый блок
4.6.1.1.3	Ссылка "Подробнее"
4.6.1.1.3.1	По клику открывается страница "Изменение региональных настроек – Etsy"
4.6.1.1.3.2	Страница открывается в новой вкладке браузера
4.6.1.1.3	Выпадающий список "Регион"
4.6.1.1.3.1	По клику открывается список с перечнем стран
4.6.1.1.4	Выпадающий список "Язык"
4.6.1.1.4.1	По клику открывается список с перечнем языков
4.6.1.1.5	Выпадающий список "Валюта"
4.6.1.1.5.1	По клику открывается список с перечнем мировых валют
4.6.1.1.6	Кнопка "Отменить"
4.6.1.1.6.1	По клику форма закрывается и ничего не меняется
4.6.1.1.7	Кнопка "Сохранить"
4.6.1.1.7.1	По клику страница обновляется, изменения настроек отображаются на странице
4.6.1.2	При наведении курсора на активные элементы стандартный курсор меняется на поинтер
4.6.2	Блок "Юридическая защита" состоит из следующих элементов:
4.6.2.1	Защита от копирайта
4.6.2.2	Ссылка "Условия использования"
4.6.2.2.1	По клику открывается страница "Условия использования - Наш свод правил Etsy"
4.6.2.2.2	Страница открывается в новой вкладке браузера
4.6.2.3	Ссылка "Конфиденциальность"
4.6.2.3.1	По клику открывается страница "Политика конфиденциальности - Наш свод правил Etsy"
4.6.2.3.2	Страница открывается в новой вкладке браузера
4.6.2.4	Ссылка "Реклама на основе интересов"
4.6.2.4.1	По клику открывается страница "Политика в отношении файлов Cookie и схожих технических средств - Наш свод правил Etsy"
4.6.2.4.2	Страница открывается в новой вкладке браузера
4.6.2.5	Ссылка "Регионы"
4.6.2.5.1	По клику открывается модальное окно "Регионы, в которых работает Etsy:"
4.6.2.6	При наведении курсора на активные элементы стандартный курсор меняется на поинтер
5. Навигация сайта	
	Основная навигация сайта состоит из следующих элементов:

[illegible]

5.9	При наведении курсора на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
6. Страница корзины	
	Основной блок страницы корзины содержит следующие элементы и кнопки:
6.1	Хедер страницы состоит из следующих элементов:
6.1.1	Заголовок "В корзине "количество" товара"
6.1.2	Кнопка "Продолжить покупки"
6.1.2.1	По клику на кнопку открывается страница магазина последнего добавленного товара в корзину
6.1.2.2	При наведении курсора мыши кнопка выделяется серым цветом
6.1.3	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
6.2	Блок "Защита покупок Etsy" состоит из следующих элементов:
6.2.1	Иконка
6.2.2	Текстовый блок
6.2.3	Ссылка "Смотреть условия программы."
6.2.3.1	По клику открывается страница "Etsy :: Площадка, на которой вы можете покупать и продавать изделия ручной работы"
6.2.3.2	Страница раздела открывается в новой вкладке
6.2.4	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
6.3	Список товаров корзины
6.3.1	Список состоит из превью карточек товара, которое содержит:
6.3.1.1	Блок "Информация о магазине" состоит из следующих элементов:
6.3.1.1.1	Лого магазина
6.3.1.1.1.1	По клику открывается страница магазина
6.3.1.1.1.2	Страница магазина открывается в новой вкладке
6.3.1.1.2	Название магазина
6.3.1.1.2.1	По клику открывается страница магазина
6.3.1.1.2.2	Страница магазина открывается в новой вкладке
6.3.1.1.3	Ссылка "Связаться с магазином"
6.3.1.1.3.1	По клику открывается диалоговое окно "Пообщаться в чате", если пользователь авторизован
6.3.1.1.3.2	По клику открывается форма авторизации, если пользователь неавторизован
6.3.1.1.4	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
6.3.1.2	Блок "Информация о товаре" состоит из следующих элементов:
6.3.1.2.1	Фото товара
6.3.1.2.1.1	По клику на фото открывается страница товара
6.3.1.2.1.2	Страница открывается в новой вкладке браузера
6.3.1.2.2	Наименование товара
6.3.1.2.2.1	По клику на наименование открывается страница товара
6.3.1.2.2.2	Страница открывается в новой вкладке браузера
6.3.1.2.3	Список характеристик
6.3.1.2.3.1	Отображается, если товар имеет какие-либо критерии выбора (например цвет или размер)
6.3.1.2.4	Кнопка "Редактировать"
6.3.1.2.4.1	Отображается, если товар имеет какие-либо критерии выбора (например цвет или размер)
6.3.1.2.4.2	По клику открывается модальное окно "Изменить товар"
6.3.1.2.5	Кнопка "Отложить на потом"
6.3.1.2.6	Кнопка "Удалить"
6.3.1.2.6.1	По клику товар удаляется из корзины
6.3.1.2.6.2	Счетчик корзины показывает на 1 товар меньше
6.3.1.2.7	Выпадающий список для выбора количества
6.3.1.2.7.1	По клику на кнопку выпадает список для выбора количества товара
6.3.1.2.8	Цена

6.3.1.2.9	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
6.3.1.3	Блок "Дополнительные опции для подарков" состоит из следующих элементов:
6.3.1.3.1	Чекбокс "Я покупаю этот товар в качестве подарка"
6.3.1.3.1.1	По клику появляется чекбокс "Бесплатно добавить сообщение к подарку"
6.3.1.3.1.1.1	По клику появляется текстовое поле ввода
6.3.1.3.1.1.1.1	Placeholder = "Введите сообщение и не забудьте добавить имена получателя и отправителя"
6.3.1.3.2	Кнопка "Применить купон магазина"
6.3.1.3.2.1	По клику появляется текстовое поле ввода, которое состоит из:
6.3.1.3.2.1.1	Placeholder = "Ввести код купона"
6.3.1.3.2.1.2	Кнопка "Применить"
6.3.1.3.3	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
6.3.1.4	Блок "Примечание" состоит из следующих элементов:
6.3.1.4.1	Текстовое поле для ввода примечания, включает в себя:
6.3.1.4.1.1	Placeholder = "Добавьте примечание для "Название магазина" (необязательно)"
6.3.1.4.2	Выпадающий список "Выбор способа доставки"
6.3.1.4.3	Расчетная дата доставки
6.3.1.4.3.1	При наведении курсора мыши появляется всплывающая подсказка
6.3.1.4.3.1.1	Содержит ссылку "Расчетная дата доставки"
6.3.1.4.3.1.1.1	По клику открывается страница "Что такое расчетная дата доставки? – Etsy"
6.3.1.4.3.1.1.2	Страница открывается в новой вкладке браузера
6.3.1.4.4	Страна отправителя
6.3.1.4.5	Кнопка "Оформить заказ только из этого магазина"
6.3.1.4.5.1	Кнопка отображается для авторизованных пользователей
6.3.1.4.5.2	По клику открывается страница "Etsy — Оформление заказа — Доставка"
6.3.1.4.6	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
6.4	Форма оплаты
6.4.1	Блок "Способы оплаты" состоит из следующих элементов:
6.4.1.1	Кнопка "Оплата картой"
6.4.1.2	Кнопка PayPal
6.4.1.2.1	По клику кнопка "Оформить заказ" меняется на кнопку "Оплата с помощью PayPal"
6.4.1.3	Кнопка "Google pay"
6.4.1.3.1	По клику кнопка "Оформить заказ" меняется на кнопку "Оплата с помощью Google pay"
6.4.1.4	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
6.4.2	Блок "Информация о сумме заказа" состоит из следующих элементов:
6.4.2.1	Пункт "Общая стоимость товара(-ов)"
6.4.2.2	Пункт "Скидка магазина"
6.4.2.3	Пункт "Подытог"
6.4.2.3.1	Сумма = "Общая стоимость товара(-ов)" минус "Скидка магазина"
6.4.2.4	Пункт "Доставка"
6.4.2.5	Кнопка для расчета стоимости доставки
6.4.2.5.1	По клику открывается форма "Рассчитать стоимость доставки"
6.4.2.6	Пункт "Общая сумма"
6.4.2.6.1	Сумма = "Подытог" плюс "Доставка"
6.4.2.7	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
6.4.3	Блок "Оформление заказа" состоит из следующих элементов:
6.4.3.1	Кнопка "Оформить заказ"
6.4.3.2	Кнопка "Использовать купон Etsy"
6.4.3.2.1	По клику появляется текстовое поле ввода, которое состоит из:

6.4.3.2.2	Placeholder = "Ввести код купона"
6.4.3.2.3	Кнопка "Применить"
6.4.3.3	Информационный блок о налоге
6.4.3.4	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
6.5	Информационный блок "Etsy компенсирует выбросы углерода от каждой доставки" состоит из следующих элементов:
6.6	Блок "Посмотрите похожие товары" состоит из следующих элементов:
6.6.1	Заголовок "Посмотрите похожие товары"
6.6.2	Список товаров состоит из превью карточек товара
6.6.2.1	Превью карточки товара состоит из:
6.6.2.1.1	Обложка карточки товара
6.6.2.1.2	Наименование товара
6.6.2.1.2.1	На превью наименование обрезается
6.6.2.1.2.2	Полное наименование появляется при наведении курсора мыши на превью карточки товара
6.6.2.1.3	Название магазина продавца
6.6.2.1.4	Цена
6.6.2.1.5	Кнопка "Добавить в избранное"
6.6.2.1.5.1	Появляется при наведении курсора мыши на превью карточки товара
6.6.2.1.6	Кнопка "Добавить в корзину"
6.6.2.1.6.1	По клику товар добавляется в корзину
6.6.2.2	По клику на превью открывается страница товара
6.6.2.2.1	Страница открывается в новой вкладке браузера
6.6.2.3	Список отображается в виде сетки 1x6
6.6.3	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
6.6.4	Раздел отображается, если пользователь авторизован
6.7	Кнопка "Просмотреть избранное"
6.7.1	По клику открывается страница "Избранные товары"
6.7.1.1	Страница открывается в новой вкладке браузера
6.7.3	Кнопка отображается, если пользователь авторизован
6.7.4	Кнопка содержит анимацию
7. Счетчик товаров в корзине	
7.1	Счетчик отображается на иконке корзины в хедере
7.2	Счетчик показывает количество товарных позиций, которые лежат в корзине
7.3	Счетчик не учитывает количество одной товарной позиции
7.4	Счетчик не отображается, если количество товаров в корзине = 0
8. Home page	
	Основной блок страницы содержит следующие элементы и кнопки:
8.1	Заголовок "Находите товары, которые вам нравятся. Поддерживайте независимых продавцов. Только на Etsy"
8.2	Bubbles меню состоит из разделов
8.2.1	Раздел содержит следующие элементы:
8.2.1.1	Фото
8.2.1.1.1	Фото имеет круглую форму
8.2.1.1.2	При наведении курсора мыши увеличивается
8.2.1.2	Название раздела
8.2.1.2.1	При наведении курсора мыши подчеркивается
8.2.2	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
8.3	Блок "Недавно просмотренные товары и рекомендации" состоит из следующих элементов:
8.3.1	Заголовок "Недавно просмотренные товары и рекомендации"
8.3.2	Список товаров 1

8.3.2.1	Список состоит из превью карточек товара, которые содержат:
8.3.2.1.1	Обложка карточки товара
8.3.2.1.2	Цена
8.3.2.1.3	Кнопка "Добавить в избранное"
8.3.2.1.3.1	Появляется при наведении курсора мыши на превью карточки товара
8.3.2.1.4	Наименование товара
8.3.2.4.1	Появляется при наведении курсора мыши на превью карточки товара
8.3.2.2	Список отображается в виде сетки 2x5
8.3.2.3	По клику на превью открывается страница товара
8.3.2.3.1	Страница открывается в новой вкладке браузера
8.3.3	Список товаров 2
8.3.3.1	Список состоит из превью карточек товара, которые содержат:
8.3.3.1.1	Обложка карточки товара
8.3.3.1.1.1	Если на странице товара есть видео, на обложке отображается значок play
8.3.3.1.1.2	Видео воспроизводится при наведении курсора мыши на обложку товара
8.3.3.1.2	Цена
8.3.3.1.3	Кнопка "Добавить в избранное"
8.3.3.1.3.1	Появляется при наведении курсора мыши на превью карточки товара
8.3.3.1.4	Наименование товара
8.3.3.1.4.1	Появляется при наведении курсора мыши на превью карточки товара
8.3.3.2	Список отображается в виде сетки 2x4
8.3.3.3	Превью карточек товаров разных размеров
8.3.3.4	По клику на превью открывается страница товара
8.3.3.4.1	Страница открывается в новой вкладке браузера
8.3.6	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
8.4	Блок "Смотрите коллекции для вдохновения" состоит из следующих элементов:
8.4.1	Заголовок "Смотрите коллекции для вдохновения"
8.4.2	Список состоит из превью магазинов в виде карточек, которые содержат:
8.4.2.1	Название магазина
8.4.2.1.1	По клику открывается страница магазина
8.4.2.1.2	Страница открывается в новой вкладке
8.4.2.2	Анимированная иконка в виде стрелки
8.4.2.2.1	При наведении курсора мыши стрелка двигается вправо
8.4.2.3	Количество товаров в магазине
8.4.2.4	Четыре рандомных фото товара из магазина
8.4.2.4.1	По клику на каждое фото открывается страница товара
8.4.2.4.1.1	Страница открывается в новой вкладке
8.4.2.4.2	При наведении курсора мыши фото выделяется
8.4.2.5	Наименование товара
8.4.2.5.1	Появляется при наведении курсора мыши на фото карточки товара
8.4.3	Список отображается в виде сетки 1x4
8.4.4	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
8.5	Блок "Популярные категории подарков" состоит из следующих элементов:
8.5.1	Заголовок "Популярные категории подарков"
8.5.2	Тематические разделы товаров в виде блоков, которые содержат:
8.5.2.1	Обложка раздела
8.5.2.2	Название раздела
8.5.3	По клику на превью открывается страница тематического раздела

8.5.3.1	Страница открывается в новой вкладке браузера
8.5.4	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
9. Страница товара	
	Основной блок страницы содержит следующие элементы и кнопки:
9.1	Блок "Просмотр фото" состоит из следующих элементов:
9.1.1	Карусель состоит из:
9.1.1.1	Пагинация выбора фото для просмотра
9.1.1.2	Выбранное фото товара
9.1.1.2.1	При наведении курсора мыши на фото стандартный курсор меняется на кастомный
9.1.1.2.2	По клику открывается модальное окно для просмотра фото
9.1.1.3	Кнопки в виде стрелок для перелистывания фото
9.1.1.3.1	По клику на кнопку "=>" фото перелистывается вправо
9.1.1.3.2	По клику на кнопку "<=" фото перелистывается влево
9.1.1.4	Кнопка "Добавить в избранное"
9.1.2	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
9.2	Блок "Информация о продавце и товаре" состоит из следующих элементов:
9.2.1	Название магазина
9.2.1.1	По клику открывается страница магазина
9.2.2	Кнопка "Подписаться"
9.2.3	Информация о количестве проданных продавцом товаров
9.2.4	Оценка продавца
9.2.5	Наименование товара
9.2.6	Цена
9.2.7	Информация о местных налогах
9.2.8	Цена
9.2.8.1	Если товар акционный, сначала отображается цена со скидкой и за ней перечеркнутая обычная цена
9.2.9	Выпадающий список список "Размер"
9.2.9.1	Placeholder = "Выберите размер"
9.2.9.2	Блок отмечен как обязательный для выбора
9.2.10	Выпадающий список список "Основной цвет "
9.2.10.1	Placeholder = "Выберите цвет"
9.2.10.2	Блок отмечен как обязательный для выбора
9.2.11	Кнопка "Добавить в корзину"
9.2.11.1	По клику товар добавляется в корзину
9.2.11.2	Открывается модальное окно "Товар добавлен в корзину"
9.2.12	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
9.3	Блок "Подробные сведения о товаре" состоит из следующих элементов:
9.3.1	Кнопка "Особенности"
9.3.1.1	По клику сворачивается раздел с описанием особенностей товара
9.3.1.2	По умолчанию раздел развернут
9.3.2	Кнопка "Описание"
9.3.2.1	По клику сворачивается раздел с подробным описанием товара
9.3.2.2	По умолчанию раздел развернут
9.3.3	Кнопка "Просмотреть на языке оригинала"
9.3.3.1	По клику раздел "Описание" переводится на язык оригинала
9.3.4	Кнопка "Подробнее об этом изделии"
9.3.4.1	По клику разворачивается полное описание товара в разделе "Описание"
9.3.5	Кнопка "Политика в отношении доставки и возврата"

9.3.5.1	По клику сворачивается раздел с информацией о доставке товара
9.3.5.2	По умолчанию раздел развернут
9.3.6	Кнопка "Часто задаваемые вопросы"
9.3.6.1	По клику разворачивается раздел со списком часто задаваемых вопросов с ответами на них
9.3.6.2	По умолчанию раздел свернут
9.3.7	Кнопка "Познакомьтесь с продавцом"
9.3.7.1	По клику сворачивается раздел "Познакомьтесь с продавцом"
9.3.7.2	По умолчанию раздел развернут
9.3.8	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
9.4	Блок "Отзывы" состоит из следующих элементов:
9.4.1	Заголовок ""Количество" отзывов о магазине"
9.4.2	Оценка магазина
9.4.3	Кнопка "Отсортировать по"
9.4.4	Список отзывов о магазине
9.4.5	Пагинация страниц с отзывами
9.4.6	Блок "Фотографии из отзывов"
9.4.6.1	Заголовок "Фотографии из отзывов"
9.4.6.2	Карусель с фото
9.4.7	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
9.5	Блок "Другие товары из этого магазина" состоит из следующих элементов:
9.5.1	Заголовок "Другие товары из этого магазина"
9.5.2	Кнопка "Подписаться"
9.5.3	Кнопка "Показать больше"
9.5.3.1	По клику открывается страница магазина
9.5.3.2	Страница открывается в новой вкладке браузера
9.5.4	Список товаров состоит из превью карточек товара
9.5.4.1	Превью карточки товара состоит из:
9.5.4.1.1	Обложка карточки товара
9.5.4.1.2	Наименование товара
9.5.4.1.2.1	На превью наименование обрезается
9.5.4.1.2.2	Полное наименование появляется при наведении курсора мыши на превью карточки товара
9.5.4.1.3	Название магазина продавца
9.5.4.1.4	Цена
9.5.4.1.4.1	Если товар акционный, сначала отображается цена со скидкой и за ней перечеркнутая обычная цена
9.5.4.1.5	Кнопка "Добавить в избранное"
9.5.4.1.5.1	Появляется при наведении курсора мыши на превью карточки товара
9.5.4.1.6	Примечание "Бесплатная доставка"
9.5.4.1.6.1	Отображается, если на товар действует бесплатная доставка
9.5.4.1.7	По клику на превью открывается страница товара
9.5.4.2	Страница открывается в новой вкладке браузера
9.5.4.3	Список отображается в виде сетки 1x6
9.5.2	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
9.6	Блок "Вам может понравиться" состоит из следующих элементов:
9.6.1	Заголовок "Вам может понравиться"
9.6.2	Кнопка "Фильтровать по"
9.6.3	Кнопка "Показать больше"
9.6.3.1	По клику открывается страница "Похожие товары на Etsy"
9.6.4	Список товаров состоит из превью карточек товара

9.6.4.1	Превью карточки товара состоит из:
9.6.4.1.1	Обложка карточки товара
9.6.4.1.2	Наименование товара
9.6.4.1.2.1	На превью наименование обрезается
9.6.4.1.2.2	Полное наименование появляется при наведении курсора мыши на превью карточки товара
9.6.4.1.3	Название магазина продавца
9.6.4.1.4	Цена
9.6.4.1.4.1	Если товар акционный, сначала отображается цена со скидкой и за ней перечеркнутая обычная цена
9.6.4.1.5	Кнопка "Добавить в избранное"
9.6.4.1.5.1	Появляется при наведении курсора мыши на превью карточки товара
9.6.4.1.6	Примечание "Бесплатная доставка"
9.6.4.1.6.1	Отображается, если на товар действует бесплатная доставка
9.6.4.1.7	По клику на превью открывается страница товара
9.6.4.2	Страница открывается в новой вкладке браузера
9.6.5	Список отображается в виде сетки 3x6
9.6.6	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
9.7	Блок "Посмотреть связанные поисковые запросы" состоит из следующих элементов:
9.7.1	Заголовок "Посмотреть связанные поисковые запросы"
9.7.2	Список поисковых запросов в виде кнопок
9.7.3	Кнопка "Читать дальше"
9.7.4	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
9.8	Информационный блок состоит из следующих элементов:
9.8.1	Инфо "Продается с "дата добавления товара на сайт""
9.8.2	Ссылка "В избранном у ... человек"
9.8.2.1	По клику открывается страница "Коллекции с этим товаром"
9.8.2.2	Страница открывается в новой вкладке браузера
9.8.3	Ссылка "Пожаловаться на этот товар Etsy"
9.8.4	При наведении курсора на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
9.9	Блок "Хлебные крошки" состоит из следующих элементов:
9.9.1	Ссылки на категории товаров
9.9.1.1	По клику открывается страница категории
9.9.1.2	Страница открывается в новой вкладке браузера
9.9.2	При наведении курсора на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
10. Страница каталога Корневая	
	Основной блок страницы содержит следующие элементы и кнопки:
10.1	Блок Header page состоит из следующих элементов:
10.1.1	Название категории товара
10.1.2	Хлебные крошки
10.1.3	Result info
10.1.3.1	Кнопка "Подробнее"
10.1.3.1.1	По клику на кнопку открывается подсказка
10.1.4	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
10.2	Блок "Смотреть товары по интересам" состоит из следующих элементов:
10.2.1	Заголовок "Смотреть товары по интересам"
10.2.2	Разделы товаров в виде блоков, каждый из которых состоит из:
10.2.2.1	Обложка раздела
10.2.2.2	Название раздела
10.2.2.3	По клику на превью раздела открывается страница с товарами выбранного раздела

10.2.2.3.1	Страница открывается в новой вкладке браузера
10.2.3	При наведении курсора мыши у превью раздела появляется тень
10.2.4	При наведении курсора мыши наименование раздела выделяется подчеркиванием
10.3	Блок "Найдите то, что вам понравится" состоит из следующих элементов:
10.3.1	Кнопка "Все фильтры"
10.3.1.1	По клику на кнопку открывается меню "Фильтры"
10.3.2	Сортировка осуществляется по:
10.3.2.1	Актуальность
10.3.2.2	Самая низкая цена
10.3.2.3	Самая высокая цена
10.3.2.4	Отзывы постоянных покупателей
10.3.2.5	Последние
10.3.3	Список товаров состоит из превью карточек товара
10.3.3.1	Превью карточки товара состоит из:
10.3.3.1.1	Обложка карточки товара
10.3.3.1.2	Наименование товара
10.3.3.1.2.1	На превью наименование обрезается
10.3.3.1.2.2	Полное наименование появляется при наведении курсора мыши на превью карточки товара
10.3.3.1.3	Оценка
10.3.3.1.4	Цена
10.3.3.1.4.1	Если товар акционный, сначала отображается цена со скидкой и за ней перечеркнутая обычная цена
10.3.3.1.5	Название магазина продавца
10.3.3.1.6	Примечание "Бесплатная доставка"
10.3.3.1.6.1	Отображается, если на товар действует бесплатная доставка
10.3.3.1.7	Кнопка "Добавить в избранное"
10.3.3.1.7.1	Появляется при наведении курсора мыши на превью карточки товара
10.3.3.2	По клику на превью открывается страница товара
10.3.3.2.1	Страница открывается в новой вкладке браузера
10.3.3.3	Список отображается в виде сетки 16x4
10.3.4	Пагинация страниц категории
10.3.5	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
10.4	Блок "Недавно просмотренные" состоит из следующих элементов:
10.4.1	Заголовок "Недавно просмотренные"
10.4.2	Список товаров состоит из превью карточек товара
10.4.2.1	Превью карточки товара состоит из:
10.4.2.1.1	Обложка карточки товара
10.4.2.1.2	Наименование товара
10.4.2.1.2.1	На превью наименование обрезается
10.4.2.1.2.2	Полное наименование появляется при наведении курсора мыши на превью карточки товара
10.4.2.1.3	Название магазина продавца
10.4.2.1.4	Цена
10.4.2.1.4.1	Если товар акционный, сначала отображается цена со скидкой и за ней перечеркнутая обычная цена
10.4.2.1.5	Кнопка "Добавить в избранное"
10.4.2.1.5.1	Появляется при наведении курсора мыши на превью карточки товара
10.4.2.1.6	Примечание "Бесплатная доставка"
10.4.2.1.6.1	Отображается, если на товар действует бесплатная доставка
10.4.3	По клику на превью открывается страница товара
10.4.3.1	Страница открывается в новой вкладке браузера

10.4.4	Список отображается в виде сетки 1x6
10.4.5	При наведении курсора мыши на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
10.5	Блок "Товары, похожие на те, что вы недавно смотрели" состоит из следующих элементов:
10.5.1	Заголовок "Товары, похожие на те, что вы недавно смотрели"
10.5.2	Список товаров состоит из превью карточек товара
10.5.2.1	Превью карточки товара состоит из:
10.5.2.1.1	Обложка карточки товара
10.5.2.1.2	Наименование товара
10.5.2.1.2.1	На превью наименование обрезается
10.5.2.1.2.2	Полное наименование появляется при наведении курсора мыши на превью карточки товара
10.5.2.1.3	Название магазина продавца
10.5.2.1.4	Цена
10.5.2.1.4.1	Если товар акционный, сначала отображается цена со скидкой и за ней перечеркнутая обычная цена
10.5.2.1.5	Кнопка "Добавить в избранное"
10.5.2.1.5.1	Появляется при наведении курсора мыши на превью карточки товара
10.5.2.1.6	Примечание "Бесплатная доставка"
10.5.2.1.6.1	Отображается, если на товар действует бесплатная доставка
10.5.3	По клику на превью открывается страница товара
10.5.3.1	Страница открывается в новой вкладке браузера
10.5.4	Список отображается в виде сетки 1x6
10.5.6	При наведении курсора на активные элементы стандартный курсор меняется на пойнтер
Нефункциональные требования	
1	Защита контента от кражи
2	Безопасность соединения и передачи данных, использование протокола HTTPS.
3	Работа с браузерами: Google Chrome, Edge, Opera, Mozilla Firefox
4	Работа с ОС: Windows 10 Pro x64